

Parkling — Manuel d'utilisation

Version : 1.7.1

Plateformes : iPhone, Apple Watch, CarPlay, widgets et commandes, Siri

Table des matières

1. [Qu'est-ce que Parkling ?](#)
 2. [Configuration requise](#)
 3. [Bienvenue et autorisations](#)
 4. [Premiers pas](#)
 5. [Régler un minuteur de stationnement sur iPhone](#)
 6. [Lieu de stationnement et démarrage/arrêt automatiques](#)
 7. [« Stationné ? » — Détection automatique du stationnement](#)
 8. [Notifications](#)
 9. [Activité en direct et Dynamic Island](#)
 10. [Siri et Raccourcis](#)
 11. [CarPlay](#)
 12. [App compagnon Apple Watch](#)
 13. [Widgets, écran verrouillé et centre de contrôle](#)
 14. [Réglages](#)
 15. [Scénarios pas à pas](#)
 16. [Questions fréquentes](#)
-

1. Qu'est-ce que Parkling ?

Parkling est une app de minuteur de stationnement conçue pour vous aider à suivre depuis combien de temps votre voiture est stationnée. Quand votre stationnement payant ou à durée limitée est sur le point d'expirer, Parkling vous envoie des notifications au bon moment pour que vous ne retrouviez plus jamais de contravention.

Les fonctions clés en un coup d'œil :

Fonction	Description
Minuteur de stationnement	Choisissez n'importe quelle durée de 1 minute à 23 heures 59 minutes
Notifications	Alertes à mi-parcours, peu avant la fin et à l'expiration du temps
Démarrage/arrêt auto par GPS	Le minuteur démarre automatiquement à votre arrivée et s'arrête quand vous repartez
Détection « Stationné ? »	Propose de démarrer un minuteur quand l'app remarque que vous venez de vous garer — avec ou sans CarPlay
Siri et Raccourcis	Démarrez, arrêtez et vérifiez le minuteur entièrement en mains libres
Activité en direct	Un compte à rebours sur votre écran verrouillé et dans la Dynamic Island (en option)
CarPlay	Démarrez et arrêtez le minuteur depuis l'écran intégré de votre voiture
Apple Watch	Surveillez le compte à rebours et pilotez le minuteur depuis votre poignet
Widgets et commandes	Widgets d'écran verrouillé, complications Watch et un bouton marche/arrêt dans le centre de contrôle


2. Configuration requise

Prérequis	Version minimale
iPhone	iOS 26.0 ou ultérieur
Apple Watch (facultatif)	watchOS 26.0 ou ultérieur
CarPlay (facultatif)	Véhicule compatible avec Apple CarPlay

Sur les iPhone dotés de la **Dynamic Island** (iPhone 14 Pro et modèles ultérieurs), le compte à rebours de l'activité en direct est toujours visible en haut de l'écran ; sur les autres modèles, il apparaît sur l'écran verrouillé.

3. Bienvenue et autorisations

La première fois que vous ouvrez Parkling, un unique écran de **bienvenue** vous accueille et liste tout ce que l'app peut utiliser, chaque élément avec son propre bouton. Rien n'est demandé automatiquement — vous décidez carte par carte.



Les cartes apparaissent dans un ordre fixe, car chaque étape s'appuie sur la précédente :

1. **Notifications** — « Vous avertit avant la fin du temps de stationnement — sur l'écran verrouillé, votre Watch et dans CarPlay. » Touchez **Autoriser** pour accorder l'autorisation de notifications.
2. **Activité en direct** — « Affiche le compte à rebours sur l'écran verrouillé et dans la Dynamic Island. » Il s'agit d'un réglage de l'app, pas d'une autorisation système ; touchez **Activer** pour l'activer.
3. **Position** — « Retient où vous avez stationné et affiche le nom du lieu avec le minuteur en cours. » Touchez **Autoriser** puis choisissez **Autoriser lorsque l'app est active** dans l'invite système.
4. **Toujours autoriser** — « Permet au minuteur de démarrer à votre arrivée et de s'arrêter à votre départ, même app fermée. » Se débloque après l'étape 3. Toucher **Autoriser** affiche l'invite iOS proposant de passer à « Toujours autoriser ».
5. **Mouvement et Forme (Facultatif)** — « Détecte votre stationnement dans une voiture sans CarPlay afin de proposer un minuteur. » Affichée quand la détection de stationnement sans CarPlay est activée ; se débloque après « Toujours autoriser ».

Important — l'invite « **Toujours** » ne s'affiche qu'une seule fois : iOS ne montre l'escalade vers « *Toujours autoriser* » qu'une fois par installation. Si vous la refusez, la carte propose à la place un bouton **Réglages** qui ouvre la page de Parkling dans Réglages iOS, où vous pouvez sélectionner **Toujours** manuellement.

L'écran signale aussi deux états « accordé mais inopérant » avec une icône orange et un raccourci **Réglages** :

- « *Les alertes urgentes sont désactivées : un mode de concentration peut retenir l'alerte de fin.* »
- « *La position précise est désactivée : le démarrage et l'arrêt automatiques en ont besoin.* »

Quand l'écran apparaît :

- **Premier lancement** : en plein écran, intitulé « *Bienvenue dans Parkling* », avec un bouton **Commencer**.
- **Après une mise à jour** depuis une version sans cet écran : une fois, sous forme de feuille de vérification intitulée « *Tout est autorisé ?* ».
- **En rappel** : s'il manque les notifications ou la position « **Toujours** », une feuille intitulée « *Il manque quelque chose* » apparaît — au plus une fois par lancement de l'app. Touchez **Ne plus afficher** pour supprimer définitivement ces rappels.
- **À tout moment manuellement** : **Réglages > Bienvenue et autorisations > Afficher**.

Tout peut être modifié plus tard — le pied de page le résume : « *Vous pourrez tout modifier plus tard dans les réglages.* »

4. Premiers pas

1. Ouvrez **Parkling** sur votre iPhone.
2. Sur l'écran de bienvenue, autorisez les **notifications** (et tout ce que vous souhaitez), puis touchez **Commencer**.
3. Utilisez les molettes des heures et des minutes pour choisir votre durée de stationnement.
4. Touchez **Démarrer** — le minuteur démarre.
5. Vaquez à vos occupations. Parkling vous alertera avant la fin du temps.
6. De retour à votre voiture, touchez **Arrêter** pour terminer la session, ou laissez le minuteur arriver à zéro.


C'est tout ce qu'il faut pour l'usage de base. Les sections suivantes décrivent en détail les fonctions optionnelles.

5. Régler un minuteur de stationnement sur iPhone

5.1 Aperçu de l'écran principal

Quand aucun minuteur n'est en cours, vous voyez :

- **Molettes des heures et des minutes** — faites défiler pour choisir la durée (00:30 au départ ; votre dernière durée utilisée est mémorisée).
- **Ligne de position** — affiche votre place de stationnement enregistrée, voir la [section 6](#).
- **Bouton flèche de position** — un interrupteur à usage unique pour *ignorer la mise à jour de la position* au prochain démarrage (flèche barrée = le prochain minuteur ne déplacera pas votre place de stationnement enregistrée). Cet interrupteur est synchronisé avec l'Apple Watch et CarPlay.
- **Bouton Démarrer** (bleu) — démarre le minuteur.
- **Bouton Réglages** (icône d'engrenage, en haut à droite) — ouvre l'écran des réglages.



5.2 Démarrer le minuteur

1. Faites défiler la molette des heures pour choisir 0 à 23 heures.
2. Faites défiler la molette des minutes pour choisir 0 à 59 minutes.

3. Touchez **Démarrer**.

Les molettes laissent place à un grand compte à rebours avec le nom du lieu de stationnement en dessous. Le bouton Démarrer devient un bouton rouge **Arrêter**.

5.3 Arrêter le minuteur avant la fin

Touchez à tout moment le bouton rouge **Arrêter** pour terminer la session. Toutes les notifications en attente sont annulées et l'activité en direct se termine. Aucune notification n'est envoyée pour un démarrage ou un arrêt manuel.

5.4 Restauration du minuteur après un relancement

Si vous fermez Parkling pendant que le minuteur tourne puis le rouvrez, la session en cours est restaurée automatiquement. Le compte à rebours reprend avec le temps restant correct.

6. Lieu de stationnement et démarrage/arrêt automatiques

Parkling peut retenir où vous avez stationné et utiliser un géorepérage basse consommation pour démarrer et arrêter le minuteur à votre place. Cela nécessite l'autorisation de localisation réglée sur **Toujours** avec la **position précise** activée.

6.1 La ligne de position

Il n'y a pas d'interrupteur GPS séparé — la ligne de position de l'écran principal reflète l'état actuel de votre autorisation :

État de l'autorisation	La ligne affiche	En la touchant
Pas encore décidé	« <i>Votre position est ajoutée au démarrage</i> »	Demande l'autorisation de localisation
Refusée	« <i>Touchez pour autoriser la position dans Réglages</i> »	Ouvre Réglages iOS
Lorsque l'app est active uniquement	Nom du lieu enregistré, plus une indication orange « <i>Autoriser « Toujours » pour l'arrêt auto au départ</i> »	Ouvre le sélecteur sur la carte (l'indication ouvre Réglages iOS)
Toujours	Nom du lieu enregistré	Ouvre le sélecteur sur la carte

6.2 Comment la place de stationnement est enregistrée

Quand vous touchez **Démarrer**, Parkling :

1. Récupère votre position GPS actuelle.
2. Effectue un géocodage inverse pour obtenir le nom du lieu ou de la rue à proximité.

3. Enregistre la position comme votre place de stationnement et affiche le nom du lieu avec le minuteur en cours.

Si vous avez activé l'interrupteur *ignorer la mise à jour de la position* (section 5.1), la place précédemment enregistrée est conservée. Les démarrages via Siri ne déplacent jamais la place enregistrée non plus.

6.3 Le sélecteur sur la carte

Touchez le nom du lieu sur l'écran principal (ou **Réglages > Lieu de stationnement > Afficher sur la carte**) pour ouvrir la carte « **Lieu de stationnement** » :

- Faites glisser l'épingle bleue pour ajuster la place (« *Faites glisser l'épingle pour ajuster* »).
- Recherchez un lieu ou une adresse (« *Rechercher un lieu ou une adresse* »).
- Touchez **Position actuelle** pour placer l'épingle sur votre position GPS.
- Le rayon d'arrivée est dessiné en cercle bleu autour de l'épingle.
- Touchez **Définir la position** pour confirmer — le géopère de démarrage automatique est réarmé à l'endroit choisi, et un minuteur en cours y est réancré.

6.4 Démarrage automatique à l'arrivée

Quand vous revenez à l'intérieur du **rayon d'arrivée** (100 m par défaut) de votre place enregistrée, Parkling réagit selon le réglage **Délai de démarrage automatique** (3 minutes par défaut) :

- **Avec un délai** : une notification apparaît — « **Arrivé** » : « *Vous êtes arrivé à {lieu} et un minuteur de {N} min démarrera automatiquement si vous restez ici pendant {D} min.* » Elle comporte deux boutons : **Démarrer maintenant** (démarrage immédiat) et **Ne pas démarrer** (annulation ; Parkling ne proposera plus rien tant que vous n'êtes pas reparti puis revenu). Si vous attendez simplement, le minuteur démarre après le délai.
- **Sans délai (0 minute)** : le minuteur démarre instantanément, confirmé par « **Minuteur démarré** » : « *Vous êtes arrivé à {lieu} et un minuteur de {N} min a démarré automatiquement.* »
- **Partir pendant le délai** annule silencieusement le démarrage en attente.

Le minuteur est antidaté à votre arrivée. L'heure de fin est toujours calculée à partir du moment où vous êtes entré dans la zone de géopérage, pas de la fin du délai. Arrivez à 10:00 avec un délai de 3 minutes et un minuteur d'1 heure : le minuteur se termine à 11:00 — pas à 11:03.

6.5 Arrêt automatique quand vous repartez

À chaque démarrage d'un minuteur, Parkling arme un second géopère — le **rayon de départ** (700 m par défaut) — autour de l'endroit où la voiture se trouve réellement. Quand vous le franchissez en voiture, le minuteur s'arrête automatiquement et vous êtes averti : « **Minuteur arrêté** » — « *Votre minuteur de {durée} a été arrêté car vous avez quitté {lieu}.* » Toutes les alertes restantes sont annulées.

Les deux rayons se règlent dans les [Réglages](#).

7. « Stationné ? » — Détection automatique du stationnement

Même sans place de stationnement enregistrée, Parkling peut remarquer que vous venez de vous garer et proposer de démarrer un minuteur. Le cas échéant, vous recevez :

« **Stationné ?** » — « *Touchez Démarrer maintenant pour lancer un minuteur de stationnement.* »

avec les boutons **Démarrer maintenant** (démarré un minuteur avec votre durée par défaut, ancré à votre position actuelle) et **Ne pas démarrer**. Les deux fonctionnent directement depuis l'écran verrouillé, sans ouvrir l'app.

Deux méthodes de détection du stationnement :

1. **Déconnexion de CarPlay** : quand votre iPhone se déconnecte de CarPlay et qu'aucun minuteur n'est en cours ni en attente, l'invite arrive environ une minute plus tard — le temps, en général, de quitter la voiture. (Si un démarrage automatique différé était déjà en attente, la déconnexion active ce minuteur immédiatement — voir la [section 11.4.](#))
2. **Sans CarPlay** : grâce à la surveillance des visites d'Apple et à l'historique de mouvement récent du téléphone, Parkling reconnaît le schéma « roulait, vient de s'arrêter » — même app fermée. Cela nécessite l'accès **Mouvement et Forme** et la localisation réglée sur **Toujours**. Le Bluetooth et le Wi-Fi ne sont volontairement pas utilisés.

Parkling veille à ne pas vous harceler : il ne demande jamais deux fois en 15 minutes, et il reste silencieux pendant qu'un minuteur tourne, qu'un démarrage automatique est en attente, ou après que vous avez touché **Ne pas démarrer** à l'endroit actuel.

Les deux détections peuvent être désactivées dans les réglages : « **Demander en sortant de la voiture** » (interrupteur principal) et « **Aussi sans CarPlay** » (la partie basée sur le mouvement). Les deux sont activées par défaut.

8. Notifications

Parkling envoie plusieurs types de notifications. Toutes utilisent le niveau d'interruption **urgent**, donc elles traversent la plupart des modes de concentration — y compris le mode Conduite, souvent actif juste au moment où vous vous garez.

8.1 Notifications de progression du minuteur

Elles sont programmées dès le démarrage d'un minuteur. L'ensemble dépend de la durée totale :

Durée	Notifications
Moins de 2 minutes	Mi-parcours, expiration
2 à 10 minutes	Mi-parcours, 1 minute avant la fin, expiration
10 à 60 minutes	Mi-parcours, 10 minutes avant la fin, expiration
1 heure ou plus	Mi-parcours, 15 minutes avant la fin, expiration

Les notifications individuelles :

Notification	Titre	Texte
Mi-parcours	50% restant	« <i>Votre minuterie se termine dans {X} minutes.</i> »
1 minute	1 minute restante	« <i>Votre minuterie se termine dans une minute.</i> »
10 minutes	10 minutes restantes	« <i>Votre minuterie se termine dans 10 minutes.</i> »
15 minutes	15 minutes restantes	« <i>Votre minuterie se termine dans 15 minutes.</i> »
Expiration	Minuterie terminée	« <i>Votre minuterie est terminée.</i> »

Exemple — minuteur de 2 heures : démarrage à 10:00, 50% restant à 11:00, 15 minutes restantes à 11:45, *Minuterie terminée* à 12:00.

Remarque sur la notification d'expiration : *Minuterie terminée* utilise une alerte renforcée avec triple vibration pour que vous ne la manquiez pas. Sur une Apple Watch jumelée, elle arrive sous forme de tapotement haptique.

Il y a exactement **une** alerte finale — Parkling n'envoie aucun rappel répété après l'expiration du minuteur. Arrêter le minuteur manuellement annule toutes les notifications en attente.

8.2 Notifications déclenchées par la position

Déclencheur	Titre	Texte	Actions
Arrivée à la place enregistrée (délai > 0)	Arrivé	« Vous êtes arrivé à {lieu} et un minuteur de {N} min démarrera automatiquement si vous restez ici pendant {D} min. »	Démarrer maintenant / Ne pas démarrer
Démarrage auto après le délai	Minuteur démarré	« Un minuteur a démarré après {D} min et se terminera dans {R} min. »	—
Démarrage auto sans délai	Minuteur démarré	« Vous êtes arrivé à {lieu} et un minuteur de {N} min a démarré automatiquement. »	—
Sortie du rayon de départ	Minuteur arrêté	« Votre minuteur de {durée} a été arrêté car vous avez quitté {lieu}. »	—
Stationnement détecté	Stationné ?	« Touchez Démarrer maintenant pour lancer un minuteur de stationnement. »	Démarrer maintenant / Ne pas démarrer

Les démarrages et arrêts manuels (app, Watch, CarPlay, Siri, centre de contrôle) ne produisent jamais de notification.

9. Activité en direct et Dynamic Island

Pendant qu'un minuteur tourne, Parkling peut afficher une **activité en direct** — un compte à rebours persistant en temps réel qui se met à jour sans ouvrir l'app.

Désactivée par défaut. Activez-la via la carte **Activité en direct** de l'écran de bienvenue ou via **Réglages > Activer les activités en direct**. Si elle n'apparaît toujours pas, vérifiez que les activités en direct sont autorisées pour Parkling dans Réglages iOS.

9.1 Écran verrouillé

L'activité en direct apparaît sous forme de carte sur l'écran verrouillé avec l'icône Parkling, l'en-tête « **Minuteur de stationnement** », le compte à rebours en direct, votre lieu de stationnement et l'heure de fin exacte (« Se termine à {heure} »).

9.2 Dynamic Island (iPhone 14 Pro et modèles ultérieurs)

- **Compact** : l'icône Parkling et le compte à rebours en cours dans la pilule.
- **Étendu** (maintenir appuyé) : compte à rebours, plus lieu et heure de fin.
- **Minimal** : seulement l'icône Parkling.

9.3 Quand l'activité en direct se termine

L'activité en direct affiche **00:00** quand le minuteur se termine et disparaît quand vous arrêtez la session ou que vous la balayez.

10. Siri et Raccourcis

Parkling prend en charge trois commandes vocales entièrement mains libres. L'app ne s'ouvre jamais — Siri répond directement, ce qui fonctionne aussi quand CarPlay est actif.

Siri reconnaît l'app sous le nom « **Parkling** », ainsi que sous les noms plus naturels « **Parking** » et « **Parken** » (allemand). Les commandes vocales Siri sont actuellement disponibles en anglais et en allemand.

10.1 Démarrer le stationnement

« *Start parking in Parkling* » / « *Start the parking timer in Parkling* » / « *Siri, start the parking* »
« *Start parking for 30 minutes in Parkling* »
Allemand : « *Starte das Parken* » / « *Starte das Parken für 3 Minuten* »

Sans durée, votre durée par défaut est utilisée — Siri ne pose aucune question. Durées disponibles : 1 à 20 minutes par pas de 1 minute, 30 / 45 / 90 minutes, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 24 heures. Siri confirme : « *Stationnement démarré. Le minuteur se termine à {heure}.* » Si un minuteur est déjà en cours, Siri le dit à la place. Un démarrage vocal ne déplace jamais votre place de stationnement enregistrée.

10.2 Terminer le stationnement

« *End parking in Parkling* » / « *Stop the timer in Parkling* »
Allemand : « *Beende das Parken* »

Arrête le minuteur en cours (« *Stationnement terminé.* »). Si un démarrage automatique décompte encore son délai, la commande l'annule (« *Le démarrage automatique a été annulé.* »).

10.3 Vérifier le temps de stationnement

« *How much parking time is left in Parkling* » / « *Check the parking time in Parkling* »
Allemand : « *Wie lange läuft das Parken noch* »

Siri répond avec le temps restant et l'heure de fin. Dans l'app **Raccourcis**, cette action *renvoie aussi les minutes restantes comme valeur*, ce qui permet de créer des automatisations du type « si moins de 15 minutes, rappelle-moi ».

Les trois actions apparaissent dans l'app Raccourcis et dans Spotlight sous les noms **Démarrer le stationnement**, **Terminer le stationnement** et **Vérifier le temps de stationnement**.

11. CarPlay

Parkling s'intègre à Apple CarPlay pour que vous puissiez contrôler votre minuteur de stationnement depuis l'écran intégré de votre voiture — sans toucher votre iPhone.

11.1 Connexion à CarPlay

Connectez votre iPhone à votre voiture comme d'habitude (câble USB ou CarPlay sans fil). Parkling apparaît automatiquement dans la liste des apps CarPlay.

11.2 Écran principal CarPlay

Quand aucun minuteur n'est en cours :

- **Durées de démarrage rapide** — de 15 minutes à 3 heures par pas de 15 minutes. Touchez-en une pour démarrer (une confirmation apparaît). Affichées en **grille** de boutons ou en **liste** — commutable directement sur l'écran CarPlay ou via **Réglages > Disposition CarPlay** sur iPhone.
- **Durée personnalisée** — choisissez n'importe quelle combinaison heures/minutes avec des molettes.
- **Options** — activer/désactiver l'utilisation de la position, ignorer la prochaine mise à jour de la position, et définir le lieu d'arrivée depuis les lieux **À proximité** ou avec **Utiliser la position actuelle**.
- **À propos** — nom et version de l'app.

Quand un minuteur est en cours :

- « **Le minuteur se termine à {heure}** » — touchez pour arrêter le minuteur (une demande de confirmation apparaît).
- Le lieu de stationnement enregistré.

11.3 Alertes d'arrivée sur CarPlay

Si vous arrivez à votre place enregistrée en étant connecté, l'offre d'arrivée apparaît aussi sous forme d'alerte CarPlay avec les boutons **Démarrer maintenant** et **Ne pas démarrer**.

11.4 Que se passe-t-il quand vous quittez CarPlay

Quand vous déconnectez CarPlay (débrancher le câble, couper le contact) :


- **Un minuteur en cours** continue simplement sur iPhone, avec toutes les notifications programmées.
- **Un démarrage automatique différé en attente** est activé *immédiatement* — la déconnexion est interprétée comme « je suis garé et je quitte la voiture », pour ne pas vous laisser sans minuteur en

cours.

- **Rien en cours ni en attente ?** Environ une minute plus tard, l'invite « **Stationné ?** » apparaît sur votre iPhone ([section 7](#)).

12. App compagnon Apple Watch

L'app Watch de Parkling vous permet de surveiller le minuteur et de démarrer une nouvelle session directement depuis votre poignet.



12.1 Écran principal de l'app Watch

Quand aucun minuteur n'est en cours :

- Affichage de la durée actuelle (p. ex. « 00:30 ») — « *Toucher pour modifier* » ouvre un sélecteur heures/minutes.
- Préréglages rapides : **5 min**, **15 min**, **30 min**, **1 h**, **1,5 h**, **2 h**.
- Un interrupteur **ignorer la mise à jour de la position** — le même interrupteur à usage unique que sur iPhone et CarPlay, maintenu synchronisé.
- Bouton **Démarrer**.

Quand un minuteur est en cours :

- Grand compte à rebours (devient orange sous 5 minutes, rouge sous 2 minutes).
- Anneau de progression circulaire avec le pourcentage restant.
- Nom du lieu de stationnement.
- Bouton **Arrêter** (rouge).

12.2 Synchronisation avec l'iPhone

L'iPhone fait référence ; la Watch lui envoie des commandes et se rafraîchit quand vous levez le poignet ou ouvrez l'app. Un démarrage ou un arrêt sur l'un des appareils se reflète sur l'autre en quelques secondes, et changer la durée sur la Watch met à jour la durée par défaut de l'iPhone.

12.3 Retours haptiques

La Watch tapote votre poignet quand le temps restant passe sous 5 minutes, à chaque heure pleine des minuteurs plus longs, et à l'expiration du minuteur.

12.4 Complications

Parkling propose des complications de cadran en quatre styles — en ligne (« *P 22m restant* »), coin (compte à rebours incurvé avec jauge), circulaire (anneau-jauge qui devient rouge quand il reste moins d'un quart du temps) et rectangulaire (compte à rebours, barre-jauge et lieu). Pendant qu'un minuteur tourne, la Watch les rafraîchit en arrière-plan environ toutes les 15 minutes et les repasse en veille exactement à la fin du minuteur.

13. Widgets, écran verrouillé et centre de contrôle

13.1 Widgets d'écran verrouillé (iPhone)

Ajoutez des widgets Parkling à l'écran verrouillé (appui long sur l'écran verrouillé > **Personnaliser**) :

Style	Affiche
En ligne (au-dessus de l'horloge)	« <i>P 22m</i> » restant, ou « <i>P Aucun minuteur actif</i> »
Circulaire	Anneau-jauge avec le temps restant compact
Rectangulaire	Compte à rebours en direct, barre de progression et « <i>P {lieu}</i> »

Les widgets se mettent à jour selon une chronologie à la minute et passent en veille exactement à la fin du minuteur.

13.2 Bouton du centre de contrôle

Parkling fournit une commande « **Minuteur** » — un interrupteur montrant l'état du minuteur (Activé/Désactivé) :

- Basculez sur **Activé** pour démarrer un minuteur avec votre durée par défaut.
- Basculez sur **Désactivé** pour arrêter le minuteur en cours.

Ajoutez-la dans le **centre de contrôle** (appui long > Ajouter une commande > rechercher « Parkling »), sur l'**écran verrouillé**, ou associez-la au **bouton Action**. Elle passe par la même logique que l'app, donc notifications, widgets, activité en direct et Watch restent tous synchronisés.

14. Réglages

Touchez l'**icône d'engrenage** en haut à droite de l'écran principal. Les changements prennent effet immédiatement.

Réglage	Rôle	Valeurs	Par défaut
Rayon d'arrivée	La zone de démarrage automatique autour de votre place	10 à 500 m par paliers	100 m
Délai de démarrage automatique	Temps d'attente après l'arrivée avant le démarrage du minuteur	Sans délai à 10 minutes	3 minutes
Rayon de départ	La distance à parcourir pour l'arrêt automatique	100 m à 5 km par paliers	700 m
Lieu de stationnement	Afficher sur la carte ouvre le sélecteur sur la carte (section 6.3)	—	—
Activer les activités en direct	Compte à rebours sur l'écran verrouillé / dans la Dynamic Island	activé / désactivé	désactivé
Demander en sortant de la voiture	L'invite « Stationné ? » (section 7)	activé / désactivé	activé
Aussi sans CarPlay	Détection du stationnement basée sur le mouvement ; nécessite Mouvement et Forme et la position « Toujours »	activé / désactivé	activé
Disposition CarPlay	Durées rapides en grille ou en liste	Liste / Grille	Grille
Journal de diagnostic	Consigne l'activité pendant 7 jours pour aider à diagnostiquer les problèmes ; Envoyer le journal par e-mail / Supprimer le journal	activé / désactivé	désactivé
Bienvenue et autorisations	Afficher rouvre l'écran de bienvenue (section 3)	—	—
Informations	Nom et version de l'app	—	—

Utilisez un **rayon d'arrivée plus petit** si vous voulez que l'app ne réagisse que tout près de votre place exacte ; un **rayon de départ plus grand** si votre zone de stationnement est un grand complexe. Le rayon de départ doit toujours être plus grand que le rayon d'arrivée.

Astuce : votre durée de minuteur par défaut n'est pas dans les réglages — c'est simplement la dernière durée réglée sur les molettes de l'écran principal (ou sur la Watch), et c'est elle qu'utilisent les démarrages automatiques, Siri et le bouton du centre de contrôle.

15. Scénarios pas à pas

Scénario A — Minuteur manuel

1. Ouvrez Parkling, réglez les molettes sur p. ex. 1 heure 30 minutes, touchez **Démarrer**.
2. Parkling vous notifie : *50% restant* après 45 minutes, *15 minutes restantes* à 1:15, *Minuterie terminée* à 1:30.
3. Revenez à votre voiture et touchez **Arrêter**, ou laissez le minuteur expirer.

Scénario B — Arrivée à votre place enregistrée (avec délai)

1. Vous vous garez dans le rayon d'arrivée de votre place enregistrée.
2. Notification : « **Arrivé — Vous êtes arrivé à Marienplatz et un minuteur de 90 min démarrera automatiquement si vous restez ici pendant 3 min.** »
3. Attendez 3 minutes et le minuteur démarre, antidaté à votre arrivée. Ou touchez **Démarrer maintenant** — ou **Ne pas démarrer** pour passer cette fois-ci.

Scénario C — Arrivée sans délai

1. Le délai de démarrage automatique est réglé sur « Sans délai ».
2. À l'instant où vous entrez dans le rayon d'arrivée : « **Minuteur démarré — Vous êtes arrivé à Marienplatz et un minuteur de 90 min a démarré automatiquement.** »

Scénario D — Repartir pendant que le minuteur tourne

1. Vous revenez à votre voiture et repartez.
2. Au-delà du rayon de départ, le minuteur s'arrête : « **Minuteur arrêté — Votre minuteur de 1 h 30 min a été arrêté car vous avez quitté Marienplatz.** » Toutes les alertes restantes sont annulées.

Scénario E — Partir pendant le délai de démarrage automatique

1. La notification d'arrivée est arrivée, le décompte du délai est en cours.
2. Vous repartez avant sa fin : le démarrage en attente est annulé silencieusement. Pas de minuteur, pas de notifications.

Scénario F — Stationner avec CarPlay

1. Vous roulez avec CarPlay connecté et vous vous garez à un nouvel endroit (aucune place enregistrée à proximité).
2. Vous coupez le contact et vous vous éloignez. Environ une minute plus tard : « **Stationné ?** » — « **Touchez Démarrer maintenant pour lancer un minuteur de stationnement.** »
3. Touchez **Démarrer maintenant** sur l'écran verrouillé — un minuteur avec votre durée par défaut démarre, ancré là où se trouve la voiture.

Scénario G — Stationner sans CarPlay

1. Vous roulez quelque part, vous vous garez et vous vous éloignez — téléphone dans la poche, app fermée.
2. La détection de stationnement de Parkling (visites + historique de mouvement) remarque le trajet qui vient de se terminer.
3. La même invite « **Stationné ?** » apparaît. Cela nécessite l'accès Mouvement et Forme et la position « Toujours ».

Scénario H — Mains libres avec Siri

1. En vous garant : « *Siri, start parking for 45 minutes in Parkling.* »
2. Siri : « *Stationnement démarré. Le minuteur se termine à 14:45.* » — l'app ne s'ouvre jamais.
3. Plus tard : « *How much parking time is left in Parkling?* » et Siri répond : « *Le stationnement dure encore 12 minutes, jusqu'à 14:45.* »
4. En repartant, le rayon de départ arrête le minuteur automatiquement — ou dites « *End parking in Parkling.* »

16. Questions fréquentes

Q : Les notifications arrivent-elles si mon iPhone est dans un mode de concentration ou en mode silencieux ?

R : Toutes les notifications de Parkling sont *urgentes* et traversent la plupart des modes de concentration — y compris le mode Conduite. Si vous avez désactivé les notifications urgentes pour Parkling dans un mode de concentration, les alertes peuvent être retenues ; l'écran Bienvenue et autorisations vous en avertit.

Q : La fonction GPS consomme-t-elle beaucoup de batterie ?

R : Non. Parkling utilise la surveillance de régions d'iOS (géopérage) et la surveillance des visites — des services système basse consommation. Le matériel de localisation de votre iPhone ne tourne pas en continu ; iOS ne réveille l'app que lorsqu'il se passe quelque chose.

Q : Pourquoi n'y a-t-il pas de compte à rebours sur mon écran verrouillé ?

R : L'activité en direct est **désactivée par défaut**. Activez-la dans les réglages sous **Activer les activités en direct** (ou sur l'écran de bienvenue), et vérifiez que les activités en direct sont autorisées pour Parkling dans Réglages iOS.

Q : De quoi les fonctions automatiques ont-elles besoin pour fonctionner ?

R : De l'autorisation de localisation **Toujours** avec la **position précise** activée. Avec seulement « Lorsque l'app est active », vous pouvez toujours enregistrer votre place et voir le nom du lieu, mais le démarrage

automatique, l'arrêt automatique et la détection de stationnement restent inactifs. La détection sans CarPlay nécessite en plus **Mouvement et Forme**. Sans aucune autorisation de localisation, le minuteur fonctionne entièrement en manuel.

Q : Mon minuteur a « démarré en retard » mais s'est terminé plus tôt que prévu. Pourquoi ?

R : Avec un délai de démarrage automatique, le minuteur est antidaté au moment où vous êtes *entré* dans la zone de géorepérage, pas à la fin du délai. Arrivez à 10:00 avec un délai de 3 minutes et un minuteur d'1 heure — le minuteur se termine à 11:00, pas à 11:03.

Q : J'ai manqué le bouton « Démarrer maintenant ». Puis-je encore démarrer manuellement ?

R : Oui — depuis l'app, la Watch, CarPlay, le bouton du centre de contrôle ou via Siri.

Q : Le minuteur s'est arrêté tout seul. Pourquoi ?

R : Vous avez très probablement dépassé le rayon de départ ; Parkling arrête alors le minuteur et envoie une notification « *Minuteur arrêté* » qui l'explique. Consultez votre historique de notifications.

Q : Puis-je utiliser Parkling sans connexion de données ?

R : Oui. Le minuteur et toutes les notifications fonctionnent entièrement sur l'appareil. Seul le géocodage inverse (transformer des coordonnées en nom de lieu) a besoin d'internet — sans lui, les coordonnées sont affichées à la place.

Q : Parkling collecte-t-il ou stocke-t-il mes données de localisation ?

R : Aucune donnée ne quitte votre appareil. Le lieu de stationnement n'est stocké que localement et est supprimé avec l'app. Le journal de diagnostic facultatif reste sur votre téléphone jusqu'à ce que *vous* choisissiez de l'envoyer par e-mail.

(c) 2026 Michael Schwarz. Tous droits réservés.