

Parkling — उपयोगकर्ता मैनुअल

संस्करण: 1.7.1

प्लैटफ़ॉर्म: iPhone, Apple Watch, CarPlay, विजेट और कंट्रोल, Siri

विषय-सूची

1. Parkling क्या है?
2. आवश्यकताएँ
3. स्वागत और अनुमतियाँ
4. शुरुआत करें
5. iPhone पर पार्किंग टाइमर सेट करना
6. पार्किंग स्थान और स्वचालित स्टार्ट/स्टॉप
7. "पार्क किया?" — स्वचालित पार्किंग पहचान
8. सूचनाएँ
9. लाइव गतिविधि और Dynamic Island
10. Siri और शॉर्टकट्स
11. CarPlay
12. Apple Watch साथी ऐप
13. विजेट, लॉक स्क्रीन और कंट्रोल सेंटर
14. सेटिंग्स
15. परिदृश्य उदाहरण
16. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. Parkling क्या है?

Parkling एक पार्किंग टाइमर ऐप है, जो यह ध्यान रखने में आपकी मदद करता है कि आपकी कार कितनी देर से पार्क है। जब आपका सशुल्क या समय-सीमित पार्किंग समय समाप्त होने वाला होता है, तो Parkling आपको समय रहते सूचनाएँ भेजता है, ताकि आपको कभी पार्किंग जुर्माना न भरना पड़े।

मुख्य विशेषताएँ एक नज़र में:

विशेषता	विवरण
पार्किंग टाइमर	1 मिनट से 23 घंटे 59 मिनट तक कोई भी अवधि सेट करें
सूचनाएँ	आधे समय पर, समाप्ति से कुछ पहले और समय समाप्त होने पर अलर्ट
GPS ऑटो-स्टार्ट / स्टॉप	जगह पर पहुंचने पर टाइमर अपने आप शुरू होता है और गाड़ी लेकर जाने पर बंद हो जाता है
"पार्क किया?" पहचान	जब ऐप देखता है कि आपने अभी पार्क किया है, तो टाइमर शुरू करने का सुझाव देता है – CarPlay के साथ या उसके बिना
Siri और शॉर्टकट्स	टाइमर को पूरी तरह हैंड्स-फ्री शुरू करें, रोकें और जाँचें
लाइव गतिविधि	आपकी लॉक स्क्रीन और Dynamic Island में एक काउंटडाउन (वैकल्पिक)
CarPlay	कार की बिल्ट-इन स्क्रीन से टाइमर शुरू और बंद करें
Apple Watch	कलाई से काउंटडाउन देखें और टाइमर नियंत्रित करें
विजेट और कंट्रोल	लॉक स्क्रीन विजेट, Watch कॉम्प्लिकेशन और कंट्रोल सेंटर का स्टार्ट/स्टॉप बटन


2. आवश्यकताएँ

आवश्यकता	न्यूनतम संस्करण
iPhone	iOS 26.0 या बाद का
Apple Watch (वैकल्पिक)	watchOS 26.0 या बाद का
CarPlay (वैकल्पिक)	Apple CarPlay समर्थित वाहन

Dynamic Island वाले iPhone मॉडलों (iPhone 14 Pro और बाद के) पर लाइव गतिविधि का काउंटडाउन हमेशा स्क्रीन के शीर्ष पर दिखता है; अन्य मॉडलों पर यह लॉक स्क्रीन पर दिखाई देता है।

3. स्वागत और अनुमतियाँ

पहली बार Parkling खोलने पर आपका स्वागत एक **स्वागत** स्क्रीन करती है, जिसमें वह सब कुछ सूचीबद्ध है जिसका ऐप उपयोग कर सकता है – हर एक अपने बटन के साथ। कुछ भी अपने आप नहीं मांगा जाता – आप कार्ड दर कार्ड तय करते हैं।



कार्ड एक निश्चित क्रम में दिखते हैं, क्योंकि हर चरण अपने ऊपर वाले चरण पर आधारित है:

1. **सूचनाएँ** — "पार्किंग समय समाप्त होने से पहले चेतावनी देता है — लॉक स्क्रीन, आपकी Watch और CarPlay पर।" सूचना अनुमति देने के लिए **अनुमति दें** टैप करें।
2. **लाइव गतिविधि** — "काउंटडाउन लॉक स्क्रीन और Dynamic Island में दिखाता है।" यह एक ऐप सेटिंग है, सिस्टम अनुमति नहीं; इसे सक्षम करने के लिए **चालू करें** टैप करें।
3. **स्थान** — "याद रखता है कि आपने कहाँ पार्क किया और चालू टाइमर के साथ जगह का नाम दिखाता है।" **अनुमति दें** टैप करें और सिस्टम प्रॉम्प्ट में **ऐप के उपयोग के दौरान अनुमति दें** चुनें।
4. **हमेशा अनुमति दें** — "आने पर टाइमर शुरू और निकलने पर बंद होने देता है — ऐप बंद होने पर भी।" चरण 3 के बाद खुलता है। **अनुमति दें** टैप करने पर iOS का "हमेशा अनुमति दें में बदलें" प्रॉम्प्ट दिखाता है।
5. **मोशन और फ़िटनेस (वैकल्पिक)** — "CarPlay के बिना कार में भी पार्किंग पहचानता है, ताकि टाइमर सुझाया जा सके।" यह तब दिखता है जब CarPlay के बिना पार्किंग पहचान सक्षम हो; "हमेशा अनुमति दें" के बाद खुलता है।

महत्वपूर्ण — "हमेशा" प्रॉम्प्ट केवल एक बार दिखता है: iOS "हमेशा अनुमति दें में बदलें" वाला प्रॉम्प्ट **प्रति इंस्टॉल केवल एक बार** दिखाता है। यदि आप इसे खारिज कर देते हैं, तो कार्ड इसके बजाय एक **सेटिंग्स** बटन दिखाता है, जो आपको iOS सेटिंग्स में Parkling के पेज पर ले जाता है, जहाँ आप स्वयं **हमेशा** चुन सकते हैं।

यह स्क्रीन नारंगी आइकन और **सेटिंग्स** शॉर्टकट के साथ दो "अनुमति है पर काम नहीं करेगा" स्थितियों की चेतावनी भी देती है:

- "समय-संवेदी सूचनाएँ बंद हैं — फ़ोकस समाप्ति अलर्ट रोक सकता है।"

- "सटीक स्थान बंद है — स्वतः शुरू और बंद होने के लिए यह ज़रूरी है।"

स्क्रीन कब दिखाई देती है:

- **पहली बार खोलने पर:** पूरी स्क्रीन, शीर्षक "Parkling में आपका स्वागत है", एक **शुरू करें** बटन के साथ।
- **अपडेट के बाद** (ऐसे संस्करण से जिसमें यह स्क्रीन नहीं थी): एक बार समीक्षा शीट के रूप में, शीर्षक "सब अनुमति है?"।
- **रिमाइंडर के रूप में:** यदि सूचनाएँ या "हमेशा" स्थान अनुमति नहीं है, तो "कुछ बाकी है" शीर्षक वाली एक शीट दिखाई देती है — प्रति ऐप लॉन्च अधिकतम एक बार। इन रिमाइंडर को स्थायी रूप से बंद करने के लिए **फिर न दिखाएँ** टैप करें।
- **कभी भी मैन्युअल रूप से: सेटिंग्स > स्वागत और अनुमतियाँ > दिखाएँ।**

सब कुछ बाद में बदला जा सकता है — फुटर में यह सबसे अच्छे ढंग से लिखा है: "आप यह सब बाद में सेटिंग्स में बदल सकते हैं।"

4. शुरूआत करें

1. अपने iPhone पर **Parkling** खोलें।
2. स्वागत स्क्रीन पर **सूचनाएँ** (और जो कुछ भी आप चाहें) की अनुमति दें, फिर **शुरू करें** टैप करें।
3. घंटे और मिनट के स्क्रॉल व्हील से अपनी पार्किंग अवधि चुनें।
4. **शुरू करें** टैप करें — टाइमर शुरू हो जाता है।
5. अपने काम पर जाएँ। समय समाप्त होने से पहले Parkling आपको सचेत करेगा।
6. कार पर लौटने पर सत्र समाप्त करने के लिए **रोकें** टैप करें, या टाइमर को शून्य तक चलने दें।


बुनियादी उपयोग के लिए बस इतना ही चाहिए। नीचे के अनुभाग वैकल्पिक सुविधाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं।

5. iPhone पर पार्किंग टाइमर सेट करना

5.1 मुख्य स्क्रीन अवलोकन

जब कोई टाइमर नहीं चल रहा होता, तो आप देखेंगे:

- **घंटे और मिनट के स्क्रॉल व्हील** — अवधि चुनने के लिए स्क्रॉल करें (शुरू में 00:30; आपकी पिछली इस्तेमाल की गई अवधि याद रखी जाती है)।
- **स्थान पंक्ति** — आपकी सहेजी गई पार्किंग जगह दिखाती है, देखें [अनुभाग 6](#)।
- **स्थान तीर बटन** — अगली शुरूआत के लिए **स्थान अपडेट छोड़ने** का वन-शॉट टॉगल (कटा हुआ तीर = अगला टाइमर आपकी सहेजी गई पार्किंग जगह नहीं बदलेगा)। यह टॉगल Apple Watch और CarPlay के साथ सिंक्रनाइज़ रहता है।
- **शुरू करें बटन** (नीला) — टाइमर शुरू करता है।
- **सेटिंग्स बटन** (गियर आइकन, ऊपर-दाएँ) — सेटिंग्स स्क्रीन खोलता है।



5.2 टाइमर शुरू करना

1. घंटे के व्हील को स्क्रॉल कर 0-23 घंटे चुनें।
2. मिनट के व्हील को स्क्रॉल कर 0-59 मिनट चुनें।
3. **शुरू करें** टैप करें।

स्क्रॉल व्हील की जगह एक बड़ा काउंटडाउन प्रदर्शन आ जाता है, जिसके नीचे पार्किंग स्थान का नाम होता है। शुरू करें बटन एक लाल **रोकें** बटन बन जाता है।

5.3 टाइमर को समय से पहले रोकना

सत्र समाप्त करने के लिए किसी भी समय लाल **रोकें** बटन टैप करें। सभी लंबित सूचनाएँ रद्द हो जाती हैं और लाइव गतिविधि समाप्त हो जाती है। मैन्युअल शुरुआत या रोक के लिए कोई सूचना नहीं भेजी जाती।

5.4 दोबारा खोलने पर टाइमर बहाली

यदि आप टाइमर चलते समय Parkling बंद कर देते हैं और फिर से खोलते हैं, तो चालू सत्र अपने आप बहाल हो जाता है। काउंटडाउन सही शेष समय से जारी रहता है।

6. पार्किंग स्थान और स्वचालित स्टार्ट/स्टॉप

Parkling याद रख सकता है कि आपने कहाँ पार्क किया और कम-पावर जियोफेंसिंग से आपके लिए टाइमर शुरू और बंद कर सकता है। इसके लिए स्थान अनुमति हमेशा पर और सटीक स्थान चालू होना ज़रूरी है।

6.1 स्थान पंक्ति

कोई अलग GPS स्विच नहीं है — मुख्य स्क्रीन की स्थान पंक्ति आपकी वर्तमान अनुमति स्थिति दर्शाती है:

अनुमति स्थिति	पंक्ति दिखाती है	टैप करने पर
अभी तय नहीं	"शुरू करने पर आपका स्थान जोड़ा जाता है"	स्थान अनुमति मांगता है
अस्वीकृत	"सेटिंग्स में स्थान की अनुमति देने के लिए टैप करें"	iOS सेटिंग्स खोलता है
केवल उपयोग के दौरान	सहेजी गई जगह का नाम, साथ में नारंगी संकेत "जाने पर ऑटो-स्टॉप के लिए 'हमेशा' चुनें"	मानचित्र चयनकर्ता खोलता है (संकेत iOS सेटिंग्स खोलता है)
हमेशा	सहेजी गई जगह का नाम	मानचित्र चयनकर्ता खोलता है

6.2 पार्किंग जगह कैसे सहेजी जाती है

जब आप शुरू करें टैप करते हैं, तो Parkling:

- आपकी वर्तमान GPS स्थिति प्राप्त करता है।
- पास की जगह या सड़क का नाम पाने के लिए रिवर्स जियोकोड करता है।
- स्थिति को आपकी पार्किंग जगह के रूप में सहेजता है और चालू टाइमर के साथ जगह का नाम दिखाता है।

यदि आपने स्थान अपडेट छोड़ें टॉगल (अनुभाग 5.1) सक्षम किया है, तो इसके बजाय पहले सहेजी गई जगह रखी जाती है। Siri से की गई शुरुआत भी सहेजी गई जगह को कभी नहीं बदलती।

6.3 मानचित्र चयनकर्ता

मुख्य स्क्रीन पर जगह के नाम पर टैप करें (या सेटिंग्स > पार्किंग स्थान > मानचित्र पर दिखाएं) — "पार्किंग स्थान" मानचित्र खुलता है:

- जगह समायोजित करने के लिए नीला पिन खींचें ("समायोजित करने के लिए पिन खींचें")।
- किसी स्थान या पते की खोज करें ("कोई स्थान या पता खोजें")।
- पिन को अपनी GPS स्थिति पर लाने के लिए वर्तमान स्थान टैप करें।
- आगमन त्रिज्या पिन के चारों ओर एक नीले घेरे के रूप में दिखाई देती है।
- पुष्टि के लिए स्थान सेट करें टैप करें — ऑटो-स्टार्ट जियोफेंस चुनी हुई जगह पर फिर से सक्रिय हो जाता है, और चालू टाइमर वहीं पर पुनः स्थिर किया जाता है।

6.4 पहुंचने पर स्वचालित शुरुआत

जब आप अपनी सहेजी गई जगह की आगमन त्रिज्या (डिफ़ॉल्ट 100 मी) के भीतर लौटते हैं, तो Parkling स्वतः आरंभ विलंब सेटिंग (डिफ़ॉल्ट 3 मिनट) के अनुसार प्रतिक्रिया करता है:

- विलंब के साथ:** एक सूचना दिखाई देती है — "पहुंच गए": "आप {place} पर पहुंच गए हैं और {N} मिनट का टाइमर अपने आप शुरू हो जाएगा, यदि आप यहां {D} मिनट रहें।" इसमें दो बटन हैं: अभी शुरू करें (तुरंत शुरू करें) और शुरू न करें (रद्द;

जब तक आप जाकर वापस नहीं लौटते, Parkling दोबारा प्रस्ताव नहीं देगा। यदि आप बस प्रतीक्षा करते हैं, तो विलंब के बाद टाइमर शुरू हो जाता है।

- **बिना विलंब (0 मिनट):** टाइमर तुरंत शुरू होता है, पुष्टि के साथ **"टाइमर शुरू हुआ"**: "आप {place} पर पहुंच गए हैं और {N} मिनट का टाइमर अपने आप शुरू हो गया है।"
- **विलंब के दौरान जगह छोड़ने** पर लंबित शुरुआत चुपचाप रद्द हो जाती है।

टाइमर आपके आगमन के समय से गिना जाता है। समाप्ति समय हमेशा उसी क्षण से गिना जाता है जब आप जियोफेंस में दाखिल हुए, न कि विलंब समाप्त होने के समय से। 10:00 बजे 3 मिनट के विलंब और 1 घंटे के टाइमर के साथ पहुंचें, तो टाइमर 11:00 बजे समाप्त होगा — 11:03 पर नहीं।

6.5 गाड़ी लेकर जाने पर स्वचालित रोक

हर बार टाइमर शुरू होने पर Parkling एक दूसरा जियोफेंस — **प्रस्थान त्रिज्या** (डिफॉल्ट 700 मी) — उस जगह के चारों ओर सक्रिय करता है जहाँ कार वास्तव में खड़ी है। जब आप गाड़ी लेकर इससे आगे निकल जाते हैं, तो टाइमर अपने आप रुक जाता है और आपको सूचित किया जाता है: **"टाइमर रोका गया"** — "आपका {duration} टाइमर रोक दिया गया क्योंकि आप {place} से चले गए।" बाकी सभी अलर्ट रद्द हो जाते हैं।

दोनों त्रिज्याएँ **सेटिंग्स** में समायोजित की जा सकती हैं।

7. "पार्क किया?" — स्वचालित पार्किंग पहचान

सहेजी गई पार्किंग जगह के बिना भी Parkling देख सकता है कि आपने अभी पार्क किया है और टाइमर शुरू करने का सुझाव दे सकता है। ऐसा होने पर आपको मिलता है:

"पार्क किया?" — "पार्किंग टाइमर शुरू करने के लिए अभी शुरू करें टैप करें।"

बटन **अभी शुरू करें** (आपकी डिफॉल्ट अवधि के साथ टाइमर शुरू करता है, आपकी वर्तमान स्थिति पर स्थिर) और **शुरू न करें** के साथ। दोनों ऐप खोले बिना सीधे लॉक स्क्रीन से काम करते हैं।

पार्किंग पहचानने के दो तरीके:

1. **CarPlay डिस्कनेक्ट:** जब आपका iPhone CarPlay से डिस्कनेक्ट होता है और कोई टाइमर चल या लंबित नहीं है, तो प्रॉम्प्ट लगभग एक मिनट बाद आता है — तब तक आप आमतौर पर कार से निकल चुके होते हैं। (यदि कोई विलंबित ऑटो-स्टार्ट पहले से लंबित था, तो डिस्कनेक्ट करने पर वह टाइमर तुरंत सक्रिय हो जाता है — देखें [अनुभाग 11.4।](#))
2. **CarPlay के बिना:** Apple की विज़िट मॉनिटरिंग और फ़ोन के हालिया गति इतिहास से Parkling "गाड़ी चला रहे थे, अब रुक गए" पैटर्न पहचानता है — भले ही ऐप बंद रहा हो। इसके लिए **मोशन और फ़िटनेस** एक्सेस और स्थान अनुमति **हमेशा** जरूरी है। Bluetooth और Wi-Fi का जानबूझकर उपयोग नहीं किया जाता।

Parkling आपको परेशान न करने का ध्यान रखता है: यह 15 मिनट के भीतर कभी दो बार नहीं पूछता, और टाइमर चलते समय, स्वचालित शुरुआत लंबित होने पर, या वर्तमान जगह पर आपके **शुरू न करें** टैप करने के बाद यह चुप रहता है।

दोनों पहचान सेटिंग्स में बंद की जा सकती हैं: **"कार से उतरने पर पूछें"** (मास्टर स्विच) और **"CarPlay के बिना भी"** (गति-आधारित भाग)। दोनों डिफॉल्ट रूप से चालू हैं।

8. सूचनाएँ

Parking कई प्रकार की सूचनाएँ भेजता है। ये सभी **समय-संवेदी** इंटरप्शन स्तर का उपयोग करती हैं, इसलिए वे अधिकांश फ़ोकस मोड को पार कर जाती हैं — उस ड्राइविंग फ़ोकस सहित जो अक्सर ठीक पार्क करते समय सक्रिय होता है।

8.1 टाइमर प्रगति सूचनाएँ

ये टाइमर शुरू होते ही निर्धारित हो जाती हैं। सेट कुल अवधि पर निर्भर करता है:

अवधि	सूचनाएँ
2 मिनट से कम	आधा समय, समाप्ति
2 – 10 मिनट	आधा समय, समाप्ति से 1 मिनट पहले, समाप्ति
10 – 60 मिनट	आधा समय, समाप्ति से 10 मिनट पहले, समाप्ति
1 घंटा या अधिक	आधा समय, समाप्ति से 15 मिनट पहले, समाप्ति

अलग-अलग सूचनाएँ:

सूचना	शीर्षक	पाठ
आधा समय	50% शेष	"टाइमर {X} मिनट में समाप्त हो जाएगा।"
1 मिनट	1 मिनट शेष	"टाइमर एक मिनट में समाप्त हो जाएगा।"
10 मिनट	10 मिनट शेष	"टाइमर 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा।"
15 मिनट	15 मिनट शेष	"टाइमर 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा।"
समाप्ति	टाइमर पूर्ण	"टाइमर समाप्त हो गया।"

उदाहरण — 2 घंटे का टाइमर: 10:00 बजे शुरुआत, 50% शेष 11:00 बजे, 15 मिनट शेष 11:45 बजे, टाइमर पूर्ण 12:00 बजे।

समाप्ति सूचना पर नोट: टाइमर पूर्ण तीन बार कंपनी वाले अधिक तेज़ अलर्ट का उपयोग करता है, ताकि आप इसे न चूकें। जोड़ी गई Apple Watch पर यह हैप्टिक टैप के रूप में आता है।

ठीक **एक** अंतिम अलर्ट होता है — टाइमर समाप्त होने के बाद Parking बार-बार रिमाइंडर नहीं भेजता। टाइमर को मैनुअल रूप से रोकने पर सभी लंबित सूचनाएँ रद्द हो जाती हैं।

8.2 स्थान-आधारित सूचनाएँ

ट्रिगर	शीर्षक	पाठ	क्रियाएँ
सहेजी गई जगह पर आगमन (विलंब > 0)	पहुंच गए	"आप {place} पर पहुंच गए हैं और {N} मिनट का टाइमर अपने आप शुरू हो जाएगा, यदि आप यहां {D} मिनट रहें।"	अभी शुरू करें / शुरू न करें
विलंब के बाद ऑटो-स्टार्ट	टाइमर शुरू हुआ	"{D} मिनट बाद एक टाइमर शुरू हुआ और {R} मिनट में समाप्त होगा।"	—
बिना विलंब ऑटो-स्टार्ट	टाइमर शुरू हुआ	"आप {place} पर पहुंच गए हैं और {N} मिनट का टाइमर अपने आप शुरू हो गया है।"	—
प्रस्थान त्रिज्या से आगे जाना	टाइमर रोक गया	"आपका {duration} टाइमर रोक दिया गया क्योंकि आप {place} से चले गए।"	—
पार्किंग पहचानी गई	पार्क किया?	"पार्किंग टाइमर शुरू करने के लिए अभी शुरू करें टैप करें।"	अभी शुरू करें / शुरू न करें

मैन्युअल शुरुआत और रोक (ऐप, Watch, CarPlay, Siri, कंट्रोल सेंटर) से कभी कोई सूचना नहीं बनती।

9. लाइव गतिविधि और Dynamic Island

टाइमर चलते समय Parkling एक लाइव गतिविधि दिखा सकता है — एक स्थायी, रीयल-टाइम काउंटडाउन, जो ऐप खोले बिना अपडेट होता रहता है।

डिफ़ॉल्ट रूप से बंद। इसे स्वागत स्क्रीन के लाइव गतिविधि कार्ड से या सेटिंग्स > लाइव गतिविधियां सक्षम करें से चालू करें। यदि यह फिर भी नहीं दिखती, तो जाँचें कि iOS सेटिंग्स में Parkling के लिए लाइव गतिविधियों की अनुमति है।

9.1 लॉक स्क्रीन

लाइव गतिविधि लॉक स्क्रीन पर एक कार्ड के रूप में दिखाई देती है, जिसमें Parkling आइकन, "पार्किंग टाइमर" शीर्षक, लाइव काउंटडाउन, आपका पार्किंग स्थान और सटीक समाप्ति समय ("समाप्त होता है {time}") होता है।

9.2 Dynamic Island (iPhone 14 Pro और बाद के)

- **कॉम्पैक्ट:** पिल में Parkling आइकन और चलता काउंटडाउन।
- **विस्तृत** (दबाकर रखें): काउंटडाउन के साथ स्थान और समाप्ति समय।
- **मिनिमल:** केवल Parkling आइकन।

9.3 लाइव गतिविधि कब समाप्त होती है

टाइमर पूरा होने पर लाइव गतिविधि 00:00 दिखाती है और सत्र रोकने या इसे हटाने पर हट जाती है।

10. Siri और शॉर्टकट्स

Parkling तीन पूरी तरह हैंड्स-फ्री वॉइस कमांड समर्थित करता है। ऐप कभी नहीं खुलता — Siri सीधे जवाब देती है, जो CarPlay सक्रिय होने पर भी काम करता है। Siri कमांड फ़िलहाल अंग्रेज़ी और जर्मन में उपलब्ध हैं।

Siri ऐप को **"Parkling"** नाम से पहचानती है, और अधिक स्वाभाविक नामों **"Parking"** और **"Parken"** (जर्मन) से भी।

10.1 पार्किंग शुरू करें

"Start parking in Parkling" / "Start the parking timer in Parkling" / "Siri, start the parking"

"Start parking for 30 minutes in Parkling"

जर्मन: *"Starte das Parken" / "Starte das Parken für 3 Minuten"*

अवधि दिए बिना आपकी डिफ़ॉल्ट अवधि उपयोग होती है — Siri वापस कुछ नहीं पूछती। उपलब्ध अवधियाँ: 1-20 मिनट (1-मिनट के चरणों में), 30 / 45 / 90 मिनट, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 या 24 घंटे। Siri पुष्टि करती है: *"पार्किंग शुरू हो गई। टाइमर {time} बजे समाप्त होगा।"* यदि कोई टाइमर पहले से चल रहा है, तो Siri यही बता देती है। वॉइस से की गई शुरुआत आपकी सहेजी गई पार्किंग जगह कभी नहीं बदलती।

10.2 पार्किंग समाप्त करें

"End parking in Parkling" / "Stop the timer in Parkling"

जर्मन: *"Beende das Parken"*

चालू टाइमर रोकता है (*"पार्किंग समाप्त।"*)। यदि कोई स्वचालित शुरुआत अभी अपना विलंब गिन रही है, तो यह उसे रद्द कर देता है (*"स्वचालित शुरुआत रद्द कर दी गई।"*)।

10.3 पार्किंग समय जाँचें

"How much parking time is left in Parkling" / "Check the parking time in Parkling"

जर्मन: *"Wie lange läuft das Parken noch"*

Siri शेष समय और समाप्ति समय बताती है। **शॉर्टकट्स** ऐप में यह क्रिया *शेष मिनट एक मान के रूप में भी लौटाती है*, जिससे आप "यदि 15 मिनट से कम, तो मुझे याद दिलाओ" जैसे ऑटोमेशन बना सकते हैं।

तीनों क्रियाएँ शॉर्टकट्स ऐप और Spotlight में **पार्किंग शुरू करें**, **पार्किंग समाप्त करें** और **पार्किंग समय जाँचें** के रूप में दिखाई देती हैं।

11. CarPlay

Parkling Apple CarPlay के साथ एकीकृत है, ताकि आप iPhone छुए बिना अपनी कार की बिल्ट-इन स्क्रीन से पार्किंग टाइमर नियंत्रित कर सकें।

11.1 CarPlay से कनेक्ट करना

हमेशा की तरह अपने iPhone को कार से कनेक्ट करें (USB केबल या वायरलेस CarPlay)। Parkling CarPlay ऐप सूची में अपने आप दिखाई देता है।

11.2 CarPlay मुख्य स्क्रीन

जब कोई टाइमर नहीं चल रहा:

- **त्वरित-प्रारंभ अवधियाँ** — 15 मिनट से 3 घंटे तक, 15-मिनट के चरणों में। शुरू करने के लिए किसी एक पर टैप करें (एक पुष्टि दिखाई देती है)। बटन **ग्रिड** या **सूची** के रूप में दिखते हैं — CarPlay स्क्रीन पर ही या iPhone पर **सेटिंग्स > CarPlay लेआउट** से बदला जा सकता है।
- **कस्टम अवधि** — स्क्रॉल व्हील से कोई भी घंटे/मिनट संयोजन चुनें।
- **विकल्प** — स्थान उपयोग चालू/बंद करें, अगला स्थान अपडेट छोड़ें, और **आस-पास** की जगहों से या **वर्तमान स्थान उपयोग करें** से आगमन जगह सेट करें।
- **Parkling के बारे में** — ऐप का नाम और संस्करण।

जब टाइमर चल रहा हो:

- **"टाइमर समाप्त होगा {time}"** — टाइमर रोकने के लिए टैप करें (एक पुष्टि प्रॉम्प्ट दिखाई देता है)।
- सहेजा गया पार्किंग स्थान।

11.3 CarPlay पर आगमन अलर्ट

यदि आप कनेक्टेड रहते हुए अपनी सहेजी गई जगह पर पहुंचते हैं, तो आगमन का प्रस्ताव एक CarPlay अलर्ट के रूप में भी **अभी शुरू करें** और **शुरू न करें** बटन के साथ दिखाई देता है।


11.4 CarPlay छोड़ने पर क्या होता है

जब आप CarPlay डिस्कनेक्ट करते हैं (केबल निकालते हैं, कार बंद करते हैं):

- **चालू टाइमर** iPhone पर सभी निर्धारित सूचनाओं के साथ बस चलता रहता है।
- **लंबित विलंबित ऑटो-स्टार्ट** तुरंत सक्रिय हो जाता है — डिस्कनेक्ट को "मैंने पार्क कर लिया और कार से निकल गया" माना जाता है, ताकि आप बिना चालू टाइमर के न रह जाएँ।
- **कुछ भी चालू या लंबित नहीं?** लगभग एक मिनट बाद आपके iPhone पर **"पार्क किया?"** प्रॉम्प्ट दिखाई देता है (अनुभाग 7)।

12. Apple Watch साथी ऐप

Parkling Watch ऐप से आप सीधे कलाई से टाइमर देख सकते हैं और एक नया सत्र शुरू कर सकते हैं।



12.1 Watch ऐप मुख्य स्क्रीन

जब कोई टाइमर नहीं चल रहा:

- वर्तमान अवधि प्रदर्शन (जैसे "00:30") — "बदलने के लिए टैप करें" से घंटे/मिनट पिकर खुलता है।
- त्वरित प्रीसेट: **5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे**।
- एक **स्थान अपडेट छोड़ें** टॉगल — iPhone और CarPlay वाला ही वन-शॉट स्विच, सिंक में रखा हुआ।
- **शुरू करें** बटन।

जब टाइमर चल रहा हो:

- बड़ा काउंटडाउन (5 मिनट से कम पर नारंगी, 2 मिनट से कम पर लाल हो जाता है)।
- शेष प्रतिशत के साथ गोलाकार प्रगति रिंग।
- पार्किंग स्थान का नाम।
- **रोकें** बटन (लाल)।

12.2 iPhone के साथ सिंक्रनाइजेशन

iPhone ही सत्य का स्रोत है; Watch उसे कमांड भेजती है और कलाई उठाने या ऐप खोलने पर रीफ्रेश होती है। किसी भी एक डिवाइस पर शुरू या रोकना सेकंडों में दूसरे पर दिखता है, और Watch पर अवधि बदलने से iPhone की डिफ़ॉल्ट अवधि अपडेट होती है।

12.3 हैप्टिक्स

शेष समय 5 मिनट से कम होने पर, लंबे टाइमर के हर पूरे घंटे पर, और टाइमर समाप्त होने पर Watch आपकी कलाई पर टैप करती है।

12.4 कॉम्प्लिकेशन

Parking चार शैलियों में वॉच-फ़ेस कॉम्प्लिकेशन देता है — इनलाइन ("*P 22m शेष*"), कॉर्नर (गेज के साथ वक्र काउंटडाउन), सर्कुलर (गेज रिंग, जो समय के एक-चौथाई से कम बचने पर लाल हो जाती है) और रेक्टैंगुलर (काउंटडाउन, गेज बार और स्थान)। टाइमर चलते समय Watch इन्हें पृष्ठभूमि में लगभग हर 15 मिनट में रीफ्रेश करती है और टाइमर समाप्त होते ही निष्क्रिय स्थिति में बदल देती है।

13. विजेट, लॉक स्क्रीन और कंट्रोल सेंटर

13.1 लॉक स्क्रीन विजेट (iPhone)

लॉक स्क्रीन पर Parkling विजेट जोड़ें (लॉक स्क्रीन को दबाकर रखें > **कस्टमाइज़ करें**):

शैली	दिखाता है
इनलाइन (घड़ी के ऊपर)	शेष "P 22m", या "P कोई सक्रिय टाइमर नहीं"
सर्कुलर	कॉम्पैक्ट शेष समय के साथ गेज रिंग
रेक्टैंगुलर	लाइव काउंटडाउन, प्रगति बार और "P {location}"

विजेट प्रति-मिनट टाइमलाइन पर अपडेट होते हैं और टाइमर समाप्त होते ही निष्क्रिय स्थिति में चले जाते हैं।

13.2 कंट्रोल सेंटर बटन

Parkling एक **"टाइमर"** कंट्रोल देता है — टाइमर स्थिति (चालू/बंद) दिखाने वाला एक टॉगल:

- अपनी डिफ़ॉल्ट अवधि के साथ टाइमर शुरू करने के लिए टॉगल **चालू** करें।
- चालू टाइमर रोकने के लिए टॉगल **बंद** करें।

इसे **कंट्रोल सेंटर** में (दबाकर रखें > कंट्रोल जोड़ें > "Parkling" खोजें), **लॉक स्क्रीन** पर जोड़ें, या **एक्शन बटन** से बांधें। यह ऐप वाले ही लॉजिक से गुजरता है, इसलिए सूचनाएँ, विजेट, लाइव गतिविधि और Watch सब सिंक में रहते हैं।

14. सेटिंग्स

मुख्य स्क्रीन के ऊपर-दाएँ कोने में **गियर आइकन** टैप करें। परिवर्तन तुरंत लागू होते हैं।

सेटिंग	क्या करती है	मान	डिफ़ॉल्ट
आगमन त्रिज्या	आपकी पार्किंग जगह के आस-पास का ऑटो-स्टार्ट क्षेत्र	चरणों में 10 – 500 मी	100 मी
स्वतः आरंभ विलंब	आगमन के बाद टाइमर शुरू होने तक का प्रतीक्षा समय	कोई विलंब नहीं – 10 मिनट	3 मिनट
प्रस्थान त्रिज्या	ऑटो-स्टॉप के लिए आपको कितनी दूर जाना होगा	चरणों में 100 मी – 5 किमी	700 मी
पार्किंग स्थान	मानचित्र पर दिखाएं मानचित्र चयनकर्ता खोलता है (अनुभाग 6.3)	—	—
लाइव गतिविधियां सक्षम करें	लॉक स्क्रीन / Dynamic Island काउंटडाउन	चालू / बंद	बंद
कार से उतरने पर पूछें	"पार्क किया?" प्रॉम्प्ट (अनुभाग 7)	चालू / बंद	चालू
CarPlay के बिना भी	गति-आधारित पार्किंग पहचान; मोशन और फ़िटनेस तथा "हमेशा" स्थान चाहिए	चालू / बंद	चालू
CarPlay लेआउट	त्वरित अवधियाँ ग़्रिड या सूची के रूप में	सूची / ग़्रिड	ग़्रिड
डायग्नोस्टिक लॉगिंग	समस्याओं के निदान में मदद के लिए 7 दिनों तक गतिविधि लॉग करती है; ईमेल द्वारा लॉग भेजें / लॉग हटाएं	चालू / बंद	बंद
स्वागत और अनुमतियाँ	दिखाएँ स्वागत स्क्रीन फिर से खोलता है (अनुभाग 3)	—	—
जानकारी	ऐप का नाम और संस्करण	—	—

यदि आप चाहते हैं कि ऐप केवल आपकी सटीक जगह के बहुत पास ही प्रतिक्रिया करे, तो **छोटी आगमन त्रिज्या** उपयोग करें; यदि आपका पार्किंग क्षेत्र एक बड़ा परिसर है, तो **बड़ी प्रस्थान त्रिज्या**। प्रस्थान त्रिज्या हमेशा आगमन त्रिज्या से बड़ी होनी चाहिए।

सुझाव: आपकी डिफ़ॉल्ट टाइमर अवधि सेटिंग्स में नहीं है — यह बस मुख्य स्क्रीन के स्क्रॉल व्हील (या Watch) पर आखिरी बार सेट की गई अवधि है, और यही ऑटो-स्टार्ट, Siri और कंट्रोल सेंटर बटन उपयोग करते हैं।

15. परिदृश्य उदाहरण

परिदृश्य A — मैनुअल टाइमर

- Parkling खोलें, व्हील को जैसे 1 घंटा 30 मिनट पर स्क्रॉल करें, **शुरू करें** टैप करें।
- Parkling आपको सूचित करता है: 45 मिनट बाद *50% शेष*, 1:15 पर *15 मिनट शेष*, 1:30 पर *टाइमर पूर्ण*।
- कार पर लौटकर **रोकें** टैप करें, या समाप्त होने दें।

परिदृश्य B — अपनी सहेजी गई जगह पर पहुंचना (विलंब के साथ)

- आप अपनी सहेजी गई जगह की आगमन त्रिज्या के भीतर पार्क करते हैं।
- सूचना: **"पहुंच गए — आप Marienplatz पर पहुंच गए हैं और 90 मिनट का टाइमर अपने आप शुरू हो जाएगा, यदि आप यहां 3 मिनट रहें।"**

3. 3 मिनट प्रतीक्षा करें और टाइमर शुरू हो जाता है, आपके आगमन के समय से गिना हुआ। या **अभी शुरू करें** टैप करें — या इस बार छोड़ने के लिए **शुरू न करें**।

परिदृश्य C — बिना विलंब पहुंचना

1. स्वतः आरंभ विलंब "कोई विलंब नहीं" पर सेट है।
2. आगमन त्रिज्या में दाखिल होते ही: **"टाइमर शुरू हुआ — आप Marienplatz पर पहुंच गए हैं और 90 मिनट का टाइमर अपने आप शुरू हो गया है।"**

परिदृश्य D — टाइमर चलते समय गाड़ी लेकर जाना

1. आप कार पर लौटकर निकल जाते हैं।
2. प्रस्थान त्रिज्या के पार टाइमर रुक जाता है: **"टाइमर रोका गया — आपका 1 घं 30 मि टाइमर रोक दिया गया क्योंकि आप Marienplatz से चले गए।"** बाकी सभी अलर्ट रद्द हो जाते हैं।

परिदृश्य E — ऑटो-स्टार्ट विलंब के दौरान जाना

1. आगमन सूचना आ चुकी है, विलंब की गिनती चल रही है।
2. उसके समाप्त होने से पहले आप गाड़ी लेकर निकल जाते हैं: लंबित शुरुआत चुपचाप रद्द हो जाती है। न टाइमर, न सूचनाएँ।

परिदृश्य F — CarPlay के साथ पार्किंग

1. आप CarPlay कनेक्टेड चला रहे हैं और किसी नई जगह पार्क करते हैं (पास में कोई सहेजी गई जगह नहीं)।
2. आप कार बंद कर चल देते हैं। लगभग एक मिनट बाद: **"पार्क किया?" — "पार्किंग टाइमर शुरू करने के लिए अभी शुरू करें टैप करें।"**
3. लॉक स्क्रीन पर **अभी शुरू करें** टैप करें — आपकी डिफ़ॉल्ट अवधि का टाइमर शुरू होता है, वहीं स्थिर जहाँ कार खड़ी है।

परिदृश्य G — CarPlay के बिना पार्किंग

1. आप कहीं जाते हैं, पार्क करते हैं और चल देते हैं — फ़ोन जेब में, ऐप बंद।
2. Parkling की पार्किंग पहचान (विज़िट + गति इतिहास) अभी-अभी समाप्त हुई ड्राइव को पहचान लेती है।
3. वही **"पार्क किया?"** प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। इसके लिए मोशन और फ़िटनेस एक्सेस तथा "हमेशा" स्थान ज़रूरी है।

परिदृश्य H — Siri से हैंड्स-फ़्री

1. पार्क करते समय: *"Siri, start parking for 45 minutes in Parkling."*
 2. Siri: *"पार्किंग शुरू हो गई। टाइमर 14:45 बजे समाप्त होगा।"* — ऐप कभी नहीं खुलता।
 3. बाद में: *"How much parking time is left in Parkling?"* और Siri जवाब देती है: *"पार्किंग 12 मिनट और चलेगी, 14:45 बजे तक।"*
 4. गाड़ी लेकर निकलने पर प्रस्थान त्रिज्या टाइमर अपने आप रोक देती है — या कहें *"End parking in Parkling."*
-

16. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र: यदि मेरा iPhone किसी फ़ोकस मोड में या साइलेंट पर है, तो क्या सूचनाएँ आएंगी?

उ: Parkling की सभी सूचनाएँ *समय-संवेदी* हैं और अधिकांश फ़ोकस मोड को पार कर जाती हैं — ड्राइविंग फ़ोकस सहित। यदि आपने किसी फ़ोकस में Parkling के लिए समय-संवेदी सूचनाएँ बंद कर दी हैं, तो अलर्ट रुक सकते हैं; स्वागत और अनुमतियाँ स्क्रीन आपको इस बारे में चेतावनी देती हैं।

प्र: क्या GPS सुविधा बहुत बैटरी खर्च करती है?

उ: नहीं। Parkling iOS की रीजन मॉनिटरिंग (जियोफ़ेंसिंग) और विज़िट मॉनिटरिंग का उपयोग करता है — ये कम-पावर सिस्टम सेवाएँ हैं। आपके iPhone का स्थान हार्डवेयर लगातार नहीं चलता; iOS कुछ होने पर ही ऐप को जगाता है।

प्र: मेरी लॉक स्क्रीन पर काउंटडाउन क्यों नहीं दिखता?

उ: लाइव गतिविधि **डिफ़ॉल्ट रूप से बंद** है। इसे सेटिंग्स में **लाइव गतिविधियाँ सक्षम करें** से (या स्वागत स्क्रीन पर) चालू करें, और सुनिश्चित करें कि iOS सेटिंग्स में Parkling के लिए लाइव गतिविधियों की अनुमति है।

प्र: स्वचालित सुविधाओं को काम करने के लिए क्या चाहिए?

उ: स्थान अनुमति **हमेशा** और **सटीक स्थान** चालू। केवल "उपयोग के दौरान" से आप फिर भी अपनी जगह सहेज सकते हैं और जगह का नाम देख सकते हैं, लेकिन ऑटो-स्टार्ट, ऑटो-स्टॉप और पार्किंग पहचान बंद रहते हैं। CarPlay के बिना पहचान के लिए अतिरिक्त रूप से **मोशन और फ़िटनेस** चाहिए। बिना किसी स्थान अनुमति के टाइमर पूरी तरह मैनुअल रूप से काम करता है।

प्र: मेरा टाइमर "देर से शुरू" हुआ पर उम्मीद से पहले समाप्त हो गया। क्यों?

उ: स्वतः आरंभ विलंब के साथ टाइमर उस समय से गिना जाता है जब आप जियोफ़ेंस में *दाखिल* हुए, न कि विलंब समाप्त होने के समय से। 10:00 बजे 3 मिनट के विलंब और 1 घंटे के टाइमर के साथ पहुंचें — टाइमर 11:00 बजे समाप्त होता है, 11:03 पर नहीं।

प्र: मुझसे "अभी शुरू करें" बटन छूट गया। क्या मैं फिर भी मैनुअल रूप से शुरू कर सकता हूँ?

उ: हाँ — ऐप, Watch, CarPlay, कंट्रोल सेंटर बटन से, या Siri के जरिए।

प्र: टाइमर अपने आप रुक गया। क्यों?

उ: संभवतः आप गाड़ी लेकर प्रस्थान त्रिज्या से आगे निकल गए; Parkling टाइमर रोकता है और इसे समझाने वाली एक *"टाइमर रोका गया"* सूचना भेजता है। अपना सूचना इतिहास देखें।

प्र: क्या मैं डेटा कनेक्शन के बिना Parkling उपयोग कर सकता हूँ?

उ: हाँ। टाइमर और सभी सूचनाएँ पूरी तरह डिवाइस पर ही काम करती हैं। केवल रिवर्स जियोकोडिंग (निर्देशांकों को जगह के नाम में बदलना) को इंटरनेट चाहिए — उसके बिना निर्देशांक दिखाए जाते हैं।

प्र: क्या Parkling मेरा स्थान डेटा एकत्र या संग्रहीत करता है?

उ: कोई डेटा आपके डिवाइस से बाहर नहीं जाता। पार्किंग स्थान केवल स्थानीय रूप से संग्रहीत होता है और ऐप के साथ हट जाता है।

वैकल्पिक डायग्नोस्टिक लॉग आपके फ़ोन पर तब तक रहता है, जब तक *आप* उसे ईमेल करना नहीं चुनते।

(c) 2026 Michael Schwarz. सर्वाधिकार सुरक्षित।