

Parkling — посібник користувача

Версія: 1.7.1

Платформи: iPhone, Apple Watch, CarPlay, віджети та елементи керування, Siri

Зміст

1. Що таке Parkling?
 2. Вимоги
 3. Вітання та дозволи
 4. Перші кроки
 5. Налаштування таймера паркування на iPhone
 6. Місце паркування та автоматичний запуск/зупинка
 7. «Припаркувалися?» — автоматичне визначення паркування
 8. Сповіщення
 9. Live-активність і Dynamic Island
 10. Siri та Швидкі команди
 11. CarPlay
 12. Застосунок-компаньйон для Apple Watch
 13. Віджети, заблокований екран і Центр керування
 14. Налаштування
 15. Приклади сценаріїв
 16. Поширені запитання
-

1. Що таке Parkling?

Parkling — це застосунок-таймер паркування, який допомагає стежити за тим, скільки часу ваш автомобіль стоїть на парковці. Коли платне або обмежене в часі паркування добігає кінця, Parkling вчасно надсилає сповіщення, щоб ви більше ніколи не поверталися до штрафу за паркування.

Основні можливості:

Можливість	Опис
Таймер паркування	Будь-яка тривалість від 1 хвилини до 23 годин 59 хвилин
Сповіщення	Сигнали на середині, незадовго до кінця та після завершення часу
Автозапуск і автозупинка за GPS	Таймер запускається автоматично, коли ви прибуваєте на місце, і зупиняється, коли ви від'їжджаєте
Визначення «Припаркувалися?»	Пропонує запустити таймер, коли застосунок помічає, що ви щойно припаркувалися, — з CarPlay або без нього
Siri та Швидкі команди	Запуск, зупинка та перевірка таймера повністю без рук
Live-активність	Відлік на заблокованому екрані та в Dynamic Island (за бажанням)
CarPlay	Запуск і зупинка таймера з вбудованого екрана автомобіля
Apple Watch	Стежте за відліком і керуйте таймером із зап'ястя
Віджети та елементи керування	Віджети заблокованого екрана, ускладнення для Watch і кнопка запуску/зупинки в Центрі керування


2. Вимоги

Вимога	Мінімальна версія
iPhone	iOS 26.0 або новіша
Apple Watch (необов'язково)	watchOS 26.0 або новіша
CarPlay (необов'язково)	Підтримуваний автомобіль з Apple CarPlay

На моделях iPhone з **Dynamic Island** (iPhone 14 Pro і новіших) відлік Live-активності завжди видно у верхній частині екрана; на інших моделях він з'являється на заблокованому екрані.

3. Вітання та дозволи

Коли ви вперше відкриваєте Parkling, вас зустрічає один екран **вітання**, на якому перелічено все, що може використовувати застосунок, — з окремою кнопкою для кожного пункту. Нічого не запитується автоматично — ви вирішуєте картка за картою.



Картки йдуть у фіксованому порядку, бо кожен крок спирається на попередній:

1. **Повідомлення** — "Попереджає до завершення часу парковки — на заблокованому екрані, на Watch і в CarPlay." Натисніть **Дозволити**, щоб надати дозвіл на сповіщення.
2. **Live-активність** — "Показує відлік на заблокованому екрані та в Dynamic Island." Це налаштування застосунку, а не системний дозвіл; натисніть **Увімкнути**, щоб її активувати.
3. **Геопозиція** — "Запам'ятовує місце парковки та показує його назву поруч із таймером." Натисніть **Дозволити** і виберіть **При використанні застосунку** в системному запиті.
4. **Дозволити завжди** — "Дає таймеру запускатися після приїзду й спинятися після від'їзду навіть при закритому застосунку." Стає доступним після кроку 3. Натискання **Дозволити** показує системний запит iOS "Змінити на «Дозволяти завжди»".
5. **Рух і фітнес (Необов'язково)** — "Розпізнає парковку й в автомобілі без CarPlay, щоб запропонувати таймер." Показується, коли увімкнено визначення паркування без CarPlay; стає доступним після «Дозволити завжди».

Важливо — запит «Завжди» показується один раз: iOS показує запит "Змінити на «Дозволяти завжди»" лише **один раз за встановлення**. Якщо ви його закриєте, на картці натомість з'явиться кнопка **Налаштування**, яка відкриває сторінку Parkling у налаштуваннях iOS, де можна вибрати **Завжди** вручну.

Екран також попереджає про два стани «дозволено, але не працює» — помаранчевим значком і кнопкою швидкого переходу **Налаштування**:

- "Термінові повідомлення вимкнено — режим фокусування може затримати сигнал про завершення."
- "Точну геопозицію вимкнено — автозапуск і автостоп без неї не працюють."

Коли з'являється цей екран:

- **Перший запуск:** на весь екран, із заголовком "Вітаємо у Parkling" і кнопкою **Почати**.
- **Після оновлення** з версії без цього екрана: один раз у вигляді аркуша перевірки із заголовком "Усе дозволено?".
- **Як нагадування:** якщо бракує сповіщень або геопозиції «Завжди», з'являється аркуш із заголовком "Дечого не вистачає" — не частіше одного разу за запуск застосунку. Натисніть **Більше не показувати**, щоб назавжди вимкнути ці нагадування.
- **Вручну будь-коли:** Налаштування > Вітання та дозволи > Показати.

Усе можна змінити пізніше — найкраще про це каже підпис унизу екрана: "Усе це можна змінити пізніше в налаштуваннях."

4. Перші кроки

1. Відкрийте **Parkling** на iPhone.
2. На екрані вітання дозвольте **Повідомлення** (і все інше за бажанням), потім натисніть **Почати**.
3. За допомогою коліщат годин і хвилин виберіть тривалість паркування.
4. Натисніть **Старт** — таймер запущено.
5. Займайтеся своїми справами. Parkling попередить вас до завершення часу.
6. Повернувшись до автомобіля, натисніть **Стоп**, щоб завершити сеанс, або дайте таймеру дійти до нуля.


Цього достатньо для базового користування. Розділи нижче докладно описують додаткові можливості.

5. Налаштування таймера паркування на iPhone

5.1 Огляд головного екрана

Коли таймер не запущено, ви бачите:

- **Коліщата годин і хвилин** — прокрутіть, щоб вибрати тривалість (спочатку 00:30; остання використана тривалість запам'ятовується).
- **Рядок місцезнаходження** — показує збережене місце паркування, див. [розділ 6](#).
- **Кнопку зі стрілкою геопозиції** — одноразовий перемикач, щоб *пропустити оновлення місцезнаходження* під час наступного запуску (перекреслена стрілка = наступний таймер не змінить збережене місце паркування). Цей перемикач синхронізується з Apple Watch і CarPlay.
- **Кнопку «Старт»** (синя) — запускає таймер.
- **Кнопку налаштувань** (значок шестерні, вгорі праворуч) — відкриває екран налаштувань.



5.2 Запуск таймера

1. Прокрутіть коліщатко годин, щоб вибрати 0–23 години.

2. Прокрутіть коліщатко хвилин, щоб вибрати 0–59 хвилин.
3. Натисніть **Старт**.

Коліщата змінюються великим відліком із назвою місця паркування під ним. Кнопка «Старт» перетворюється на червону кнопку **Стоп**.

5.3 Дострокова зупинка таймера

Натисніть червону кнопку **Стоп** будь-коли, щоб завершити сеанс. Усі заплановані сповіщення скасовуються, а Live-активність завершується. Для ручного запуску чи зупинки сповіщення не надсилається.

5.4 Відновлення таймера після перезапуску

Якщо ви закриєте Parkling під час роботи таймера й відкриєте його знову, активний сеанс відновиться автоматично. Відлік продовжиться з правильного часу, що залишився.

6. Місце паркування та автоматичний запуск/зупинка

Parkling може запам'ятати, де ви припаркувалися, і використовувати енергоощадні геозони, щоб запускати та зупиняти таймер замість вас. Для цього потрібен дозвіл на геопозицію **Завжди** з увімкненою **точною геопозицією**.

6.1 Рядок місцезнаходження

Окремого перемикача GPS немає — рядок місцезнаходження на головному екрані відображає ваш поточний стан дозволу:

Стан дозволу	Що показує рядок	Натискання
Ще не визначено	"Ваше місцезнаходження додається при запуску"	Запитує дозвіл на геопозицію
Відхилено	"Натисніть, щоб дозволити геолокацію в Налаштуваннях"	Відкриває налаштування iOS
Лише «При використанні»	Назва збереженого місця та помаранчева підказка "Дозвольте «Завжди» для автозупинки при від'їзді"	Відкриває вибір місця на карті (підказка відкриває налаштування iOS)
Завжди	Назва збереженого місця	Відкриває вибір місця на карті

6.2 Як зберігається місце паркування

Коли ви натискаєте **Старт**, Parkling:

1. Отримує вашу поточну позицію GPS.
2. Виконує зворотне геокодування, щоб дізнатися назву найближчого місця або вулиці.

3. Зберігає позицію як ваше місце паркування та показує назву місця поруч із таймером.

Якщо ви ввімкнули перемикач *пропустити оновлення місцезнаходження* (розділ 5.1), натомість зберігається попереднє місце. Запуск через Siri також ніколи не змінює збережене місце.

6.3 Вибір місця на карті

Натисніть назву місця на головному екрані (або **Налаштування > Місце паркування > Показати на карті**), щоб відкрити карту "**Місце паркування**":

- Перетягніть синю шпильку, щоб уточнити місце ("*Перетягніть шпильку для налаштування*").
- Знайдіть місце або адресу ("*Пошук місця або адреси*").
- Натисніть **Поточне місце**, щоб перемістити шпильку до вашої позиції GPS.
- Радіус прибуття намальовано синім колом навколо шпильки.
- Натисніть **Задати місце**, щоб підтвердити — геозону автозапуску буде переналаштовано на вибране місце, а активний таймер буде прив'язано до нього.

6.4 Автоматичний запуск після прибуття

Коли ви повертаєтесь в межі **радіуса прибуття** (за замовчуванням 100 м) від збереженого місця, Parkling діє відповідно до налаштування **затримки автозапуску** (за замовчуванням 3 хвилини):

- **Із затримкою:** з'являється сповіщення — "**Прибули**": "*Ви прибули до {place}, і таймер на {N} хв запуститься автоматично, якщо ви залишитеся тут на {D} хв.*" Воно має дві кнопки: **Почати зараз** (запустити негайно) і **Не запускати** (скасувати; Parkling не запропонує знову, доки ви не поїдете та не повернетесь). Якщо ви просто зачекаєте, таймер запуститься після затримки.
- **Без затримки (0 хвилин):** таймер запускається миттєво, що підтверджує "**Таймер запущено**": "*Ви прибули до {place}, і таймер на {N} хв було запущено автоматично.*"
- **Від'їзд під час затримки** мовчки скасовує запланований запуск.

Таймер відраховується від моменту вашого прибуття. Час завершення завжди обчислюється від моменту, коли ви увійшли в геозону, а не від закінчення затримки. Прибудьте о 10:00 із затримкою 3 хвилини та таймером на 1 годину — таймер завершиться об 11:00, а не об 11:03.

6.5 Автоматична зупинка після від'їзду

Щоразу, коли таймер запускається, Parkling налаштовує другу геозону — **радіус від'їзду** (за замовчуванням 700 м) — навколо місця, де фактично стоїть автомобіль. Коли ви виїжджаєте за його межі, таймер зупиняється автоматично, і ви отримуєте сповіщення: "**Таймер зупинено**" — "*Ваш таймер на {duration} зупинено, тому що ви покинули {place}.*" Усі решта сигналів скасовуються.

Обидва радіуси можна змінити в [налаштуваннях](#).

7. «Припаркувалися?» — автоматичне визначення паркування

Навіть без збереженого місця паркування Parkling може помітити, що ви щойно припаркувалися, і запропонувати запустити таймер. Тоді ви отримуєте:

"Припаркувалися?" — "Натисніть «Почати зараз», щоб запустити таймер паркування."

з кнопками **Почати зараз** (запускає таймер із вашою типовою тривалістю, прив'язаний до поточної позиції) і **Не запускати**. Обидві працюють просто із заблокованого екрана, без відкриття застосунку.

Два способи визначення паркування:

1. **Відключення CarPlay:** коли ваш iPhone відключається від CarPlay і жоден таймер не запущено й не заплановано, запит надходить приблизно за хвилину — на той час ви зазвичай уже вийшли з автомобіля. (Якщо відкладений автозапуск уже було заплановано, відключення натомість активує цей таймер негайно — див. [розділ 11.4.](#))
2. **Без CarPlay:** використовуючи відстеження відвідувань Apple разом із нещодавною історією руху телефона, Parkling розпізнає шаблон «їхав, а тепер зупинився» — навіть якщо застосунок було закрито. Для цього потрібен доступ до **Руху і фітнесу** та геопозиція **Завжди**. Bluetooth і Wi-Fi свідомо не використовуються.

Parkling намагається не набридати: він ніколи не запитує двічі протягом 15 хвилин і мовчить, поки таймер працює, поки заплановано автоматичний запуск або після того, як ви натиснули **Не запускати** на поточному місці.

Обидва способи визначення можна вимкнути в налаштуваннях: **"Запитувати при виході з автомобіля"** (головний перемикач) і **"Також без CarPlay"** (частина, що спирається на рух). Обидва ввімкнено за замовчуванням.

8. Сповіщення

Parkling надсилає кілька типів сповіщень. Усі вони мають рівень переривання **терміново**, тому пробиваються крізь більшість режимів Фокусування — зокрема крізь Фокусування «За кермом», яке часто активне саме тоді, коли ви паркуєтеся.

8.1 Сповіщення про хід таймера

Вони плануються одразу після запуску таймера. Набір залежить від загальної тривалості:

Тривалість	Сповіщення
Менше 2 хвилин	Половина часу, завершення
2 – 10 хвилин	Половина часу, за 1 хвилину до кінця, завершення
10 – 60 хвилин	Половина часу, за 10 хвилин до кінця, завершення
1 година або більше	Половина часу, за 15 хвилин до кінця, завершення

Окремі сповіщення:

Сповіщення	Заголовок	Текст
Половина часу	Залишилось 50%	"Ваш таймер закінчиться через {X} хвилин."
1 хвилина	Залишилась 1 хвилина	"Ваш таймер закінчиться через хвилину."
10 хвилин	Залишилось 10 хвилин	"Ваш таймер закінчиться через 10 хвилин."
15 хвилин	Залишилось 15 хвилин	"Ваш таймер закінчиться через 15 хвилин."
Завершення	Таймер завершено	"Ваш таймер завершився."

Приклад — таймер на 2 години: запуск о 10:00, Залишилось 50% об 11:00, Залишилось 15 хвилин об 11:45, Таймер завершено о 12:00.

Примітка про сповіщення про завершення: Таймер завершено використовує сильніший сигнал із потрібною вібрацією, щоб ви його не пропустили. На спареному Apple Watch воно надходить як тактильний дотик.

Фінальний сигнал рівно **один** — Parkling не надсилає повторних нагадувань після завершення таймера. Ручна зупинка таймера скасовує всі заплановані сповіщення.

8.2 Сповіщення за геопозицією

Тригер	Заголовок	Текст	Дії
Прибуття на збережене місце (затримка > 0)	Прибули	"Ви прибули до {place}, і таймер на {N} хв запускатиметься автоматично, якщо ви залишитеся тут на {D} хв."	Почати зараз / Не запускати
Автозапуск після затримки	Таймер запущено	"Таймер було запущено через {D} хв і він завершиться через {R} хв."	—
Автозапуск без затримки	Таймер запущено	"Ви прибули до {place}, і таймер на {N} хв було запущено автоматично."	—
Виїзд за межі радіуса від'їзду	Таймер зупинено	"Ваш таймер на {duration} зупинено, тому що ви покинули {place}."	—
Виявлено паркування	Припаркувалися?	"Натисніть «Почати зараз», щоб запустити таймер паркування."	Почати зараз / Не запускати

Ручні запуски та зупинки (застосунок, Watch, CarPlay, Siri, Центр керування) ніколи не створюють сповіщень.

9. Live-активність і Dynamic Island

Поки таймер працює, Parkling може показувати **Live-активність** — постійний відлік у реальному часі, який оновлюється без відкриття застосунку.

Вимкнено за замовчуванням. Увімкніть її через картку **Live-активність** на екрані вітання або через **Налаштування > Увімкнути Live-активності**. Якщо вона все одно не з'являється, перевірте, чи дозволено Live-активності для Parkling у налаштуваннях iOS.

9.1 Заблокований екран

Live-активність з'являється як картка на заблокованому екрані та показує значок Parkling, заголовок "**Таймер паркування**", живий відлік, ваше місце паркування й точний час завершення ("*Закінчиться о {time}*").

9.2 Dynamic Island (iPhone 14 Pro і новіші)

- **Компактний вигляд:** значок Parkling і поточний відлік у пігулці.
- **Розгорнутий вигляд** (натисніть і утримуйте): відлік разом із місцем і часом завершення.
- **Мінімальний вигляд:** лише значок Parkling.

9.3 Коли Live-активність завершується

Live-активність показує **00:00**, коли таймер завершується, і зникає, коли ви зупиняєте сеанс або закриваєте її.

10. Siri та Швидкі команди

Parkling підтримує три голосові команди, які працюють повністю без рук. Застосунок не відкривається — Siri відповідає одразу, і це працює також під час активного CarPlay.

Siri розпізнає застосунок як "**Parkling**", а також за природнішими назвами "**Parking**" і "**Parken**" (німецькою). Голосові фрази, наведені нижче, зареєстровано лише англійською та німецькою, тому вимовляйте їх саме цими мовами — відповіді Siri при цьому звучать українською.

10.1 Почати паркування

"Start parking in Parkling" / "Start the parking timer in Parkling" / "Siri, start the parking"

"Start parking for 30 minutes in Parkling"

Німецькою: "Starte das Parken" / "Starte das Parken für 3 Minuten"

Без зазначеної тривалості використовується ваша типова тривалість — Siri нічого не перепитує. Доступні тривалості: 1–20 хвилин із кроком 1 хвилина, 30 / 45 / 90 хвилин, а також 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 або 24 години. Siri підтверджує: *"Паркування почалося. Таймер завершиться о {time}."* Якщо таймер уже працює, Siri повідомить про це натомість. Голосовий запуск ніколи не змінює збережене місце паркування.

10.2 Завершити паркування

"End parking in Parkling" / "Stop the timer in Parkling"

Німецькою: "Beende das Parken"

Зупиняє активний таймер (*"Паркування завершено."*). Якщо автоматичний запуск ще відлічує свою затримку, це скасовує його (*"Автоматичний запуск скасовано."*).

10.3 Перевірити час паркування

"How much parking time is left in Parkling" / "Check the parking time in Parkling"

Німецькою: "Wie lange läuft das Parken noch"

Siri відповідає, скільки часу залишилося та коли він завершиться. У застосунку «Швидкі команди» ця дія також *повертає кількість хвилин, що залишилися, як значення*, тож ви можете будувати автоматизації на кшталт «якщо менше 15 хвилин, нагадай мені».

Усі три дії з'являються в застосунку «Швидкі команди» та в Spotlight як **Почати паркування**, **Завершити паркування** і **Перевірити час паркування**.

11. CarPlay

Parkling інтегрується з Apple CarPlay, тож ви можете керувати таймером паркування з вбудованого екрана автомобіля — не торкаючись iPhone.

11.1 Підключення до CarPlay

Підключіть iPhone до автомобіля як зазвичай (кабелем USB або бездротовим CarPlay). Parkling автоматично з'являється у списку застосунків CarPlay.

11.2 Головний екран CarPlay

Коли таймер не запущено:

- **Швидкі тривалості** — від 15 хвилин до 3 годин із кроком 15 хвилин. Натисніть одну, щоб запустити (з'явиться підтвердження). Показуються у вигляді **сітки** кнопок або **списку** — перемикається просто на екрані CarPlay або через **Налаштування > Макет CarPlay** на iPhone.
- **Своя тривалість** — виберіть будь-яке поєднання годин і хвилин коліщатами.
- **Опції** — увімкнути або вимкнути використання геопозиції, пропустити наступне оновлення місцезнаходження та задати місце прибуття зі списку **Поблизу** або через **Поточна позиція**.
- **Про застосунок** — назва застосунку та версія.

Коли таймер працює:

- **"Таймер закінчиться о {time}"** — натисніть, щоб зупинити таймер (з'явиться запит на підтвердження).
- Збережене місце паркування.

11.3 Сигнали про прибуття в CarPlay

Якщо ви прибуваєте на збережене місце під час підключення, пропозиція про прибуття також з'являється як сповіщення CarPlay із кнопками **Почати зараз** і **Не запускати**.


11.4 Що відбувається при відключенні CarPlay

Коли ви відключаєте CarPlay (від'єднуєте кабель, вимикаєте автомобіль):

- **Активний таймер** просто продовжує працювати на iPhone з усіма запланованими сповіщеннями.
- **Запланований відкладений автозапуск** активується *негайно* — відключення трактується як «я припаркувався і вийшов з авто», тож ви не залишитеся без активного таймера.
- **Нічого не працює й не заплановано?** Приблизно за хвилину на iPhone з'явиться запит **"Припаркувалися?"** ([розділ 7](#)).

12. Застосунок-компаньйон для Apple Watch

Застосунок Parkling для Watch дозволяє стежити за таймером і запускати новий сеанс просто із зап'ястя.



12.1 Головний екран застосунку для Watch

Коли таймер не запущено:

- Показ поточної тривалості (наприклад, "00:30") — "Натисніть, щоб змінити" відкриває вибір годин і хвилин.
- Швидкі заготовки: **5 хв, 15 хв, 30 хв, 1 год, 1,5 год, 2 год.**
- Перемикач **пропустити оновлення місцезнаходження** — той самий одноразовий перемикач, що й на iPhone і в CarPlay, синхронізований між ними.
- Кнопка **Старт**.

Коли таймер працює:

- Великий відлік (стає помаранчевим, коли залишається менше 5 хвилин, і червоним — коли менше 2 хвилин).
- Кругове кільце прогресу з відсотком часу, що залишився.
- Назва місця паркування.
- Кнопка **Стоп** (червона).

12.2 Синхронізація з iPhone

iPhone є джерелом істини; Watch надсилає йому команди й оновлюється, коли ви піднімаєте зап'ястя або відкриваєте застосунок. Запуск чи зупинка на будь-якому пристрої відображається на іншому за кілька секунд, а зміна тривалості на Watch оновлює типову тривалість на iPhone.

12.3 Тактильні сигнали

Watch торкається вашого зап'ястя, коли час, що залишився, стає меншим за 5 хвилин, на кожній повній годині довгих таймерів і коли таймер завершується.

12.4 Ускладнення

Parkling пропонує ускладнення для циферблата в чотирьох стилях — вбудоване ("P 22 хв залишилось"), кутове (вигнутий відлік з індикатором), кругле (кільце-індикатор, яке стає червоним, коли залишається менше чверті часу) і прямокутне (відлік, смуга індикатора та місце). Поки таймер працює, Watch оновлює їх у фоні приблизно кожні 15 хвилин і переводить у стан спокою рівно тоді, коли таймер завершується.

13. Віджети, заблокований екран і Центр керування

13.1 Віджети заблокованого екрана (iPhone)

Додайте віджети Parkling на заблокований екран (утримуйте заблокований екран > **Налаштувати**):

Стиль	Що показує
Вбудований (над годинником)	"P 22 хв" залишилось або "P Немає активного таймера"
Круглий	Кільце-індикатор із компактным часом, що залишився
Прямокутний	Живий відлік, смуга прогресу та "P {location}"

Віджети оновлюються за похвилинним графіком і переходять у стан спокою рівно тоді, коли таймер завершується.

13.2 Кнопка в Центрі керування

Parkling надає елемент керування "**Таймер**" — перемикач, який показує стан таймера (Увімк. / Вимк.):

- Увімкніть перемикач, щоб запустити таймер із вашою типовою тривалістю.
- Вимкніть перемикач, щоб зупинити активний таймер.

Додайте його в **Центрі керування** (утримуйте > Додати елемент керування > знайдіть «Parkling»), на **заблокованому екрані** або призначте на **кнопку «Дія»**. Він проходить ту саму логіку, що й застосунок, тож сповіщення, віджети, Live-активність і Watch залишаються синхронізованими.

14. Налаштування

Натисніть **значок шестерні** у верхньому правому куті головного екрана. Зміни набувають чинності негайно.

Налаштування	Що робить	Значення	За замовчуванням
Радіус прибуття	Зона автозапуску навколо місця паркування	10 – 500 м з кроком	100 м
Затримка автозапуску	Час очікування після прибуття до запуску таймера	Без затримки – 10 хвилин	3 хвилини
Радіус від'їзду	Наскільки далеко треба від'їхати для автозупинки	100 м – 5 км з кроком	700 м
Місце паркування	Показати на карті відкриває вибір місця на карті (розділ 6.3)	—	—
Увімкнути Live-активності	Відлік на заблокованому екрані та в Dynamic Island	увімк. / вимк.	вимк.
Запитувати при виході з автомобіля	Запит «Припаркувалися?» (розділ 7)	увімк. / вимк.	увімк.
Також без CarPlay	Визначення паркування за рухом; потребує доступу до Руху і фітнесу та геопозиції «Завжди»	увімк. / вимк.	увімк.
Макет CarPlay	Швидкі тривалості у вигляді сітки або списку	Список / Сітка	Сітка
Діагностичний журнал	Записує активність протягом 7 днів, щоб допомогти в діагностиці проблем; Надіслати журнал електронною поштою / Видалити журнал	увімк. / вимк.	вимк.
Вітання та дозволи	Показати знову відкриває екран вітання (розділ 3)	—	—
Про застосунок	Назва застосунку та версія	—	—

Використовуйте **менший радіус прибуття**, якщо хочете, щоб застосунок реагував лише зовсім поруч із вашим точним місцем; **більший радіус від'їзду** — якщо ваша парковка є великим комплексом. Радіус від'їзду завжди має бути більшим за радіус прибуття.

Порада: типової тривалості таймера немає в налаштуваннях — це просто остання тривалість, задана коліщатами на головному екрані (або на Watch), і саме її використовують автозапуск, Siri та кнопка в Центрі керування.

15. Приклади сценаріїв

Сценарій А — ручний таймер

1. Відкрийте Parkling, прокрутіть коліщата, наприклад, до 1 години 30 хвилин, натисніть **Старт**.
2. Parkling сповіщає вас: *Залишилось 50% через 45 хвилин, Залишилось 15 хвилин о 1:15, Таймер завершено о 1:30.*
3. Поверніться до автомобіля й натисніть **Стоп** або дайте таймеру завершитися.

Сценарій В — прибуття на збережене місце (із затримкою)

1. Ви паркуєтеся в межах радіуса прибуття від збереженого місця.
2. Сповіднення: **"Прибули — Ви прибули до Marienplatz, і таймер на 90 хв запуститься автоматично, якщо ви залишитеся тут на 3 хв."**
3. Зачекайте 3 хвилини — і таймер запуститься, відраховуючи від моменту прибуття. Або натисніть **Почати зараз** — чи **Не запускати**, щоб пропустити цей візит.

Сценарій С — прибуття без затримки

1. Затримку автозапуску встановлено на «Без затримки».
2. Щойно ви входите в радіус прибуття: **"Таймер запущено — Ви прибули до Marienplatz, і таймер на 90 хв було запущено автоматично."**

Сценарій D — від'їзд під час роботи таймера

1. Ви повертаєтеся до автомобіля й від'їжджаєте.
2. За межами радіуса від'їзду таймер зупиняється: **"Таймер зупинено — Ваш таймер на 1 год 30 хв зупинено, тому що ви покинули Marienplatz."** Усі решта сигналів скасовуються.

Сценарій Е — від'їзд під час затримки автозапуску

1. Сповіднення про прибуття надійшло, відлік затримки триває.
2. Ви від'їжджаєте до його завершення: запланований запуск мовчки скасовується. Ані таймера, ані сповіщень.

Сценарій F — паркування з CarPlay

1. Ви їдете з підключеним CarPlay і паркуєтеся в новому місці (збереженого місця поблизу немає).
2. Ви вимикаєте автомобіль і відходите. Приблизно за хвилину: **"Припаркувалися?" — "Натисніть «Почати зараз», щоб запустити таймер паркування."**
3. Натисніть **Почати зараз** на заблокованому екрані — запускається таймер із вашою типовою тривалістю, прив'язаний до місця, де стоїть автомобіль.

Сценарій G — паркування без CarPlay

1. Ви кудись їдете, паркуєтеся й відходите — телефон у кишені, застосунок закрито.
2. Визначення паркування в Parkling (відвідування та історія руху) помічає щойно завершену поїзду.
3. З'являється той самий запит **"Припаркувалися?"**. Для цього потрібен доступ до Руху і фітнесу та геопозиція «Завжди».

Сценарій H — без рук через Siri

1. Під час паркування: *"Siri, start parking for 45 minutes in Parkling."*
2. Siri: *"Паркування почалося. Таймер завершиться о 14:45."* — застосунок не відкривається.
3. Пізніше: *"How much parking time is left in Parkling?"* — і Siri відповідає: *"Паркування триватиме ще 12 хвилин, до 14:45."*
4. Коли ви від'їжджаєте, радіус від'їзду зупиняє таймер автоматично — або скажіть *"End parking in Parkling."*

16. Поширені запитання

З: Чи надійдуть сповіщення, якщо мій iPhone у режимі Фокусування або на беззвучному?

В: Усі сповіщення Parkling є *терміновими* і пробиваються крізь більшість режимів Фокусування — зокрема крізь Фокусування «За кермом». Якщо ви вимкнули термінові сповіщення для Parkling у якомусь Фокусуванні, сигнали можуть затримуватися; екран вітання та дозволів попереджає вас про це.

З: Чи багато батареї витрачає функція GPS?

В: Ні. Parkling використовує моніторинг регіонів iOS (геозони) та моніторинг відвідувань — енергоощадні системні служби. Модуль геопозиції вашого iPhone не працює безперервно; iOS будить застосунок лише тоді, коли щось відбувається.

З: Чому на моєму заблокованому екрані немає відліку?

В: Live-активність **вимкнено за замовчуванням**. Увімкніть її в налаштуваннях у пункті **Увімкнути Live-активності** (або на екрані вітання) і переконайтеся, що Live-активності дозволено для Parkling у налаштуваннях iOS.

З: Що потрібно для роботи автоматичних функцій?

В: Дозвіл на геопозицію **Завжди** з увімкненою **точною геопозицією**. Лише з дозволом «При використанні» ви все одно можете зберігати місце й бачити його назву, але автозапуск, автозупинка та визначення паркування не працюють. Для визначення без CarPlay додатково

потрібен доступ до **Руху і фітнесу**. Без будь-якого дозволу на геопозицію таймер працює повністю вручну.

З: Мій таймер «запустився пізніше», але завершився раніше, ніж я очікував. Чому?

В: Із затримкою автозапуску таймер відраховується від моменту, коли ви увійшли в геозону, а не від закінчення затримки. Прибудьте о 10:00 із затримкою 3 хвилини та таймером на 1 годину — таймер завершиться об 11:00, а не об 11:03.

З: Я пропустив кнопку «Почати зараз». Чи можу я ще запустити вручну?

В: Так — із застосунку, з Watch, з CarPlay, кнопкою в Центрі керування або через Siri.

З: Таймер зупинився сам. Чому?

В: Найімовірніше, ви виїхали за межі радіуса від'їзду; Parkling зупиняє таймер і надсилає сповіщення "*Таймер зупинено*" з поясненням. Перегляньте історію сповіщень.

З: Чи можна користуватися Parkling без інтернету?

В: Так. Таймер і всі сповіщення працюють повністю на пристрої. Інтернет потрібен лише для зворотного геокодування (перетворення координат на назву місця) — без нього показуються координати.

З: Чи збирає або зберігає Parkling дані про моє місцезнаходження?

В: Жодні дані не залишають ваш пристрій. Місце паркування зберігається лише локально та видаляється разом із застосунком. Необов'язковий діагностичний журнал залишається на вашому телефоні, доки ви самі не вирішите надіслати його електронною поштою.
