

Parkling — 用户手册

版本： 1.7.1

支持平台： iPhone、Apple Watch、CarPlay、小组件与控制、Siri

目录

1. [Parkling 是什么](#)
 2. [系统要求](#)
 3. [欢迎与权限](#)
 4. [快速上手](#)
 5. [在 iPhone 上设置停车计时](#)
 6. [停车位置与自动开始/停止](#)
 7. [“已停车？” — 自动停车识别](#)
 8. [通知](#)
 9. [实时活动与灵动岛](#)
 10. [Siri 与快捷指令](#)
 11. [CarPlay](#)
 12. [Apple Watch 配套 App](#)
 13. [小组件、锁定屏幕与控制中心](#)
 14. [设置](#)
 15. [场景演示](#)
 16. [常见问题](#)
-

1. Parkling 是什么

Parkling 是一款停车计时 App，帮助你随时掌握车辆已经停了多久。当付费停车或限时停车即将到期时，Parkling 会及时提醒你，让你不必再面对停车罚单。

主要功能一览：

功能	说明
停车计时	可设置 1 分钟到 23 小时 59 分钟之间的任意时长
通知	在过半时、结束前不久以及时间到时提醒你
GPS 自动开始/停止	你回到停车位时计时自动开始，驶离时自动停止
“已停车？”识别	App 发现你刚刚停好车时主动提议开始计时，有无 CarPlay 都可以
Siri 与快捷指令	完全免动手地开始、停止和查询计时
实时活动	在锁定屏幕和灵动岛上显示倒计时（可选）
CarPlay	在车载屏幕上开始和停止计时
Apple Watch	在手腕上查看倒计时并控制计时
小组件与控制	锁定屏幕小组件、手表复杂功能，以及控制中心的开始/停止按钮


2. 系统要求

要求	最低版本
iPhone	iOS 26.0 或更高版本
Apple Watch（可选）	watchOS 26.0 或更高版本
CarPlay（可选）	支持 Apple CarPlay 的车辆

在配备**灵动岛**的 iPhone 机型（iPhone 14 Pro 及更新机型）上，实时活动倒计时会始终显示在屏幕顶部；在其他机型上则显示在锁定屏幕上。

3. 欢迎与权限

首次打开 Parkling 时，你会看到一个**欢迎**屏幕，上面列出了 App 可以使用的全部权限，每一项都有自己的按钮。App 不会自动请求任何权限，你可以逐张卡片自行决定。



这些卡片按固定顺序排列，因为每一步都建立在上一步之上：

1. **通知** — “在停车时间结束前提醒你——锁定屏幕、Apple Watch 和 CarPlay 上都会显示。” 点按**允许**以授予通知权限。
2. **实时活动** — “在锁定屏幕和灵动岛上持续显示倒计时。” 这是 App 内的设置，而不是系统权限；点按**开启**即可启用。
3. **位置** — “记住你停车的位置，并在计时旁显示地点名称。” 点按**允许**，然后在系统弹窗中选择**使用 App 时允许**。
4. **始终允许** — “让计时在你到达时自动开始、离开时自动停止，即使应用已关闭。” 完成第 3 步后解锁。点按**允许**会显示 iOS 的“更改为始终允许”提示。
5. **运动与健身（可选）** — “在没有 CarPlay 的车里也能识别停车，从而主动提供计时。” 仅在启用了无 CarPlay 停车识别时显示；在“始终允许”之后解锁。

重要提示：“始终”提示只出现一次。iOS 的“更改为始终允许”升级提示**每次安装只会显示一次**。如果你关掉了它，卡片会改为提供**设置**按钮，点按后会跳转到 iOS “设置”中的 Parkling 页面，你可以在那里手动选择**始终**。

该屏幕还会用橙色图标和**设置**快捷入口提示两种“已授权但无法正常工作”的状态：

- “时效性通知已关闭，专注模式可能拦住到时提醒。”

- “精确位置已关闭——自动开始与停止需要它。”

该屏幕何时出现：

- **首次启动：** 全屏显示，标题为“欢迎使用 *Parkling*”，底部为**开始使用**按钮。
- **从没有此屏幕的版本更新后：** 以检查表单的形式出现一次，标题为“权限都开了吗？”。
- **作为提醒：** 如果缺少通知权限或“始终”定位权限，会弹出标题为“还缺一项设置”的表单，每次启动 App 最多出现一次。点按**不再显示**可永久关闭这类提醒。
- **随时手动打开：** 设置 > 欢迎与权限 > 显示。

所有设置以后都可以更改，正如页脚所说：“这些稍后都可以在设置中更改。”

4. 快速上手

1. 在 iPhone 上打开 **Parkling**。
2. 在欢迎屏幕上允许**通知**（以及你想要的其他权限），然后点按**开始使用**。
3. 用小时和分钟滚轮选择停车时长。
4. 点按**开始**，计时随即启动。
5. 去忙你的事。Parkling 会在时间结束前提醒你。
6. 回到车上时点按**停止**结束本次计时，或者让计时自然走到零。


基本用法到此为止。下面各节详细介绍可选功能。

5. 在 iPhone 上设置停车计时

5.1 主屏幕概览

没有计时在运行时，你会看到：

- **小时和分钟滚轮** — 滚动选择时长（初始为 00:30；App 会记住你上次使用的时长）。
- **位置行** — 显示已保存的停车位，参见第 6 节。
- **位置箭头按钮** — 一次性开关，用于跳过位置更新（箭头带斜线表示下次开始计时不会移动已保存的停车位）。此开关与 Apple Watch 和 CarPlay 同步。
- **开始按钮**（蓝色） — 启动计时。
- **设置按钮**（右上角齿轮图标） — 打开设置屏幕。



5.2 开始计时

1. 滚动小时滚轮选择 0 - 23 小时。
2. 滚动分钟滚轮选择 0 - 59 分钟。
3. 点按**开始**。

滚轮会被大号倒计时取代，下方显示停车地点名称。开始按钮会变成红色的**停止**按钮。

5.3 提前停止计时

随时点按红色的**停止**按钮即可结束本次计时。所有待发送的通知都会被取消，实时活动也会结束。手动开始或停止不会发送任何通知。

5.4 重新启动 App 后恢复计时

如果你在计时运行期间关闭 Parkling 并重新打开，正在进行的计时会自动恢复，倒计时会从正确的剩余时间继续。

6. 停车位置与自动开始/停止

Parkling 可以记住你的停车位置，并利用低功耗地理围栏为你自动开始和停止计时。这需要将定位权限设为**始终**，并开启**精确位置**。

6.1 位置行

App 中没有单独的 GPS 开关，主屏幕上的位置行会直接反映当前的权限状态：

权限状态	该行显示	点按后
尚未选择	“开始时添加您的位置”	请求定位权限
已拒绝	点按以在“设置”中允许定位	打开 iOS “设置”
仅“使用 App 期间”	已保存的地点名称，外加橙色提示允许“始终”以在离开时自动停止	打开地图选点（点按提示则打开 iOS “设置”）
始终	已保存的地点名称	打开地图选点

6.2 停车位如何保存

当你点按**开始**时，Parkling 会：

1. 获取当前的 GPS 位置。
2. 进行反向地理编码，得到附近地点或街道的名称。
3. 将该位置保存为你的停车位，并在计时旁显示地点名称。

如果你打开了**跳过位置更新开关**（第 5.1 节），则会保留之前保存的停车位。通过 Siri 开始计时同样不会移动已保存的停车位。

6.3 地图选点

点按主屏幕上的地点名称（或依次选择**设置 > 停车位置 > 在地图上显示**）即可打开“**停车位置**”地图：

- 拖动蓝色图钉来调整位置（“**拖动图钉以调整**”）。
- 搜索地点或地址（“**搜索地点或地址**”）。
- 点按**当前位置**，把图钉对准你的 GPS 位置。
- 到达半径会以蓝色圆圈的形式画在图钉周围。
- 点按**设置位置**确认，自动开始的地理围栏会在所选位置重新布设，正在运行的计时也会重新锚定到该处。

6.4 到达时自动开始

当你回到已保存停车位的**到达半径**（默认 100 米）范围内时，Parkling 会按照**自动启动延迟**设置（默认 3 分钟）做出反应：

- **有延迟时：** 出现一条通知——“**已到达**”：“您已到达 {place}，如果您在此停留 {D} 分钟，将自动开始 {N} 分钟计时器。”通知带有两个按钮：**立即开始**（马上开始）和**不要启动**（取消；在你离开并再次返回之前，Parkling 不会再次提议）。如果你什么都不做，计时会在延迟结束后开始。

- **无延迟（0 分钟）时：** 计时立即开始，并通过“**计时器已启动**”确认：“您已到达 {place}，已自动启动 {N} 分钟计时器。”
- **在延迟期间离开会静默取消待启动的计时。**

计时会回溯到你到达的时刻。 结束时间始终从你进入地理围栏的那一刻算起，而不是从延迟结束时算起。例如 10:00 到达，延迟 3 分钟，计时 1 小时，那么计时会在 11:00 结束，而不是 11:03。

6.5 驶离时自动停止

每次开始计时时，Parkling 都会在车辆实际停放的位置布设第二道地理围栏——**离开半径**（默认 700 米）。当你驶出这个范围时，计时会自动停止并通知你：“**计时器已停止**”——“因为您离开了 {place}，{duration} 计时器已停止。”所有剩余的提醒都会被取消。

两个半径都可以在[设置](#)中调整。

7. “已停车？” — 自动停车识别

即使没有保存停车位，Parkling 也能察觉你刚刚停好车，并主动提议开始计时。此时你会收到：

“已停车？”——点按“立即开始”以启动停车计时器。

通知带有**立即开始**（以默认时长开始计时，并锚定在你当前的位置）和**不要启动**两个按钮。两者都可以直接在锁定屏幕上使用，无需打开 App。

识别停车的两种方式：

1. **断开 CarPlay：** 当 iPhone 与 CarPlay 断开连接，且没有计时在运行或等待启动时，提示会在大约一分钟后出现，那时你通常已经离开了车辆。（如果此前已有延迟自动启动在等待，断开连接会立即激活该计时，参见[第 11.4 节](#)。）
2. **无 CarPlay 时：** Parkling 借助 Apple 的地点访问监测以及手机近期的运动记录，识别出“刚才在驾驶、现在已停下”的模式，即使 App 已关闭也可以。这需要**运动与健身**权限，并将定位设为**始终**。App 有意不使用蓝牙和 Wi-Fi。

Parkling 会注意分寸：15 分钟内绝不会重复询问；当有计时在运行、有自动启动在等待，或者你已经在当前位置点过**不要启动**时，它会保持安静。

两种识别方式都可以在设置中关闭：“**下车时询问**”（总开关）和“**也在没有 CarPlay 时**”（基于运动数据的部分）。两者默认均为开启。

8. 通知

Parkling 会发送多种通知。所有通知都使用**时效性**中断级别，因此可以突破大多数专注模式，包括你停车时往往正在生效的驾驶专注模式。

8.1 计时进度通知

这些通知在计时开始时就已排定。具体有哪几条取决于总时长：

时长	通知
不足 2 分钟	过半、到时
2 - 10 分钟	过半、结束前 1 分钟、到时
10 - 60 分钟	过半、结束前 10 分钟、到时
1 小时及以上	过半、结束前 15 分钟、到时

各条通知的内容：

通知	标题	正文
过半	还剩 50%	“计时器将在 {X} 分钟后结束。”
1 分钟	还剩 1 分钟	“计时器将在一分钟后结束。”
10 分钟	还剩 10 分钟	“计时器将在10分钟后结束。”
15 分钟	还剩 15 分钟	“计时器将在15分钟后结束。”
到时	计时完成	“计时器已结束。”

示例 —— 2 小时计时： 10:00 开始，11:00 收到还剩 50%，11:45 收到还剩 15 分钟，12:00 收到计时完成。

关于到时通知： *计时完成*使用更强的提醒方式，伴随三次震动，以免你错过。在配对的 Apple Watch 上，它会以触感轻点的形式送达。

到时提醒**只有一条** —— 计时结束后 Parkling 不会重复提醒。手动停止计时会取消所有待发送的通知。

8.2 位置触发的通知

触发条件	标题	正文	操作按钮
到达已保存的停车位 (延迟 > 0)	已到达	“您已到达 {place}, 如果您在此停留 {D} 分钟, 将自动开始 {N} 分钟计时器。”	立即开始 / 不要启动
延迟结束后自动开始	计时器已启动	“计时器在 {D} 分钟后开始, 并将在 {R} 分钟后结束。”	—
无延迟自动开始	计时器已启动	“您已到达 {place}, 已自动启动 {N} 分钟计时器。”	—
驶出离开半径	计时器已停止	“因为您离开了 {place}, {duration} 计时器已停止。”	—
识别到停车	已停车?	点按“立即开始”以启动停车计时器。	立即开始 / 不要启动

手动开始和停止 (App、Apple Watch、CarPlay、Siri、控制中心) 不会产生任何通知。

9. 实时活动与灵动岛

在计时运行期间, Parkling 可以显示**实时活动**—— 一个持续存在的实时倒计时, 无需打开 App 即可更新。

默认关闭。 可通过欢迎屏幕上的**实时活动**卡片或**设置 > 启用实时活动**开启。如果仍然没有出现, 请检查 iOS “设置” 中是否允许 Parkling 使用实时活动。

9.1 锁定屏幕

实时活动以卡片形式出现在锁定屏幕上, 显示 Parkling 图标、“**停车计时器**”标题、实时倒计时、你的停车位置以及准确的结束时间 (“结束于 {time}”)。

9.2 灵动岛 (iPhone 14 Pro 及更新机型)

- **紧凑视图:** 胶囊中显示 Parkling 图标和正在运行的倒计时。
- **展开视图 (长按):** 倒计时, 外加位置和结束时间。
- **最小视图:** 仅显示 Parkling 图标。

9.3 实时活动何时结束

计时结束时, 实时活动会显示 **00:00**; 当你停止本次计时或将其划掉时, 它就会消失。

10. Siri 与快捷指令

Parkling 支持三条完全免动手的语音命令。App 不会打开，Siri 会直接作答，在 CarPlay 使用期间同样有效。

语音短语仅注册了英语和德语。 因此下面这些语音命令需要用英语或德语说出；本 App 界面的其余部分仍为简体中文。

Siri 能通过 **“Parkling”** 识别本 App，也支持更自然的名称 **“Parking”** 和 **“Parken”**（德语）。

10.1 开始停车计时

“Start parking in Parkling” / “Start the parking timer in Parkling” / “Siri, start the parking”

“Start parking for 30 minutes in Parkling”

德语：*“Starte das Parken” / “Starte das Parken für 3 Minuten”*

如果没有说明时长，就会使用你的默认时长，Siri 不会追问。可用时长：1 - 20 分钟（以 1 分钟为步长）、30 / 45 / 90 分钟，以及 1、2、3、4、5、6、8 或 24 小时。Siri 会确认：“*已开始停车计时，将于 {time} 结束。*” 如果已有计时在运行，Siri 会直接告诉你。通过语音开始计时不会移动已保存的停车位。

10.2 结束停车计时

“End parking in Parkling” / “Stop the timer in Parkling”

德语：*“Beende das Parken”*

停止正在运行的计时（“*停车计时已结束。*”）。如果某个自动启动仍在延迟倒计时中，这条命令会将其取消（“*已取消自动启动。*”）。

10.3 查询停车时间

“How much parking time is left in Parkling” / “Check the parking time in Parkling”

德语：*“Wie lange läuft das Parken noch”*

Siri 会告诉你剩余时间和结束时间。在**快捷指令** App 中，此操作还会将剩余分钟数作为数值返回，因此你可以搭建诸如“若不足 15 分钟就提醒我”这样的自动化。

这三个操作会以**开始停车计时**、**结束停车计时**和**查询停车时间**的名称出现在快捷指令 App 和聚焦搜索中。

11. CarPlay

Parkling 与 Apple CarPlay 集成，你可以直接在车载屏幕上控制停车计时，无需拿起 iPhone。

11.1 连接 CarPlay

像平常一样把 iPhone 连接到车辆（USB 线缆或无线 CarPlay）。Parkling 会自动出现在 CarPlay 的 App 列表中。

11.2 CarPlay 主屏幕

没有计时在运行时：

- **快捷时长** —— 15 分钟到 3 小时，以 15 分钟为步长。点按其中一项即可开始（会出现确认提示）。可显示为按钮**网格**或**列表**，在 CarPlay 屏幕上即可切换，也可以在 iPhone 上通过**设置 > CarPlay 布局**切换。
- **自定义时长** —— 用滚轮选择任意的小时/分钟组合。
- **选项** —— 启用/禁用定位、跳过下一次位置更新，以及从**附近地点**或**使用当前位置**设定到达地点。
- **关于** —— App 名称与版本。

计时运行期间：

- **“计时器结束于 {time}”** —— 点按即可停止计时（会出现确认提示）。
- 已保存的停车位置。

11.3 CarPlay 上的到达提示

如果你在连接 CarPlay 期间到达已保存的停车位，到达提议也会以 CarPlay 提示的形式出现，带有**立即开始**和**不要启动**按钮。


11.4 断开 CarPlay 后会发生什么

当你断开 CarPlay（拔掉线缆、熄火）时：

- **正在运行的计时**会在 iPhone 上继续，所有已排定的通知都保持不变。
- **等待中的延迟自动启动**会**立即**激活 —— 断开连接被视为“我已经停好车并离开”，这样你就不会没有计时在跑。
- **既没有运行也没有等待中的计时？** 大约一分钟后，“**已停车？**”提示会出现在你的 iPhone 上（[第 7 节](#)）。

12. Apple Watch 配套 App

Parkling 的 Watch App 让你直接在手腕上查看计时并开始新的计时。



12.1 Watch App 主屏幕

没有计时在运行时：

- 当前时长显示（例如 “00:30”）—— “点按以更改” 可打开小时/分钟选择器。
- 快捷预设：**5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1.5小时、2小时。**
- **跳过位置更新开关** —— 与 iPhone 和 CarPlay 上完全相同的一次性开关，始终保持同步。
- **开始按钮。**

计时运行期间：

- 大号倒计时（不足 5 分钟变为橙色，不足 2 分钟变为红色）。
- 显示剩余百分比的环形进度条。
- 停车地点名称。
- **停止按钮**（红色）。

12.2 与 iPhone 同步

iPhone 是数据的权威来源；Watch 会向它发送命令，并在你抬腕或打开 App 时刷新。在任一设备上开始或停止都会在数秒内反映到另一台设备上，在 Watch 上更改时长也会同步更新 iPhone 的默认时长。

12.3 触感反馈

当剩余时间不足 5 分钟时、较长计时每满一小時时，以及计时到时，Watch 都会轻点你的手腕。

12.4 复杂功能

Parking 提供四种样式的表盘复杂功能：内联（“*P 剩余 22 分钟*”）、边角（带量表的弧形倒计时）、圆形（剩余时间不足四分之一时变红的量表环），以及矩形（倒计时、量表条和位置）。在计时运行期间，Watch 大约每 15 分钟在后台刷新一次，并在计时结束的那一刻切换为空闲状态。

13. 小组件、锁定屏幕与控制中心

13.1 锁定屏幕小组件 (iPhone)

把 Parkling 小组件添加到锁定屏幕（长按锁定屏幕 > 自定义）：

样式	显示内容
内联（时钟上方）	剩余的 “P 22分钟”，或 “P 无活动计时器”
圆形	带紧凑剩余时间的量表环
矩形	实时倒计时、进度条，以及 “P {location}”

小组件按每分钟的时间线更新，并在计时结束的那一刻切换为空闲状态。

13.2 控制中心按钮

Parkling 提供一个 “**计时器**” 控制 —— 一个显示计时状态（开启/关闭）的开关：

- 切换到**开启**可按默认时长开始计时。
- 切换到**关闭**可停止正在运行的计时。

你可以把它添加到**控制中心**（长按 > 添加控制 > 搜索 “Parkling”）、**锁定屏幕**上，或将其绑定到**操作按钮**。它走的是与 App 完全相同的逻辑，因此通知、小组件、实时活动和 Apple Watch 都会保持同步。

14. 设置

点按主屏幕右上角的**齿轮图标**。更改会立即生效。

设置项	作用	取值	默认值
到达半径	停车位周围的自动开始区域	10 - 500 米，分档可选	100 米
自动启动延迟	到达后等待多久才开始计时	无延迟 - 10 分钟	3 分钟
离开半径	要驶出多远才会自动停止	100 米 - 5 公里，分档可选	700 米
停车位置	在地图上显示可打开地图选点（第 6.3 节）	—	—
启用实时活动	锁定屏幕/灵动岛倒计时	开启/关闭	关闭
下车时询问	“已停车？”提示（第 7 节）	开启/关闭	开启
也在没有 CarPlay 时	基于运动数据的停车识别；需要运动与健身权限和“始终”定位	开启/关闭	开启
CarPlay 布局	快捷时长以网格还是列表显示	列表/网格	网格
诊断日志	记录 7 天的活动以便排查问题；通过电子邮件发送日志 / 删除日志	开启/关闭	关闭
欢迎与权限	显示可重新打开欢迎屏幕（第 3 节）	—	—
关于	App 名称与版本	—	—

如果你希望 App 只在非常接近确切停车位时才做出反应，就把**到达半径调小**；如果你的停车区域是一大片建筑群，就把**离开半径调大**。离开半径应始终大于到达半径。

提示：默认计时时长并不在设置里，它就是你上次在主屏幕滚轮（或 Apple Watch）上设定的时长，自动开始、Siri 和控制中心按钮用的都是它。

15. 场景演示

场景 A — 手动计时

1. 打开 Parkling，把滚轮滚动到例如 1 小时 30 分钟，点按**开始**。
2. Parkling 会提醒你：45 分钟后还剩 50%，1:15 时还剩 15 分钟，1:30 时**计时完成**。
3. 回到车上点按**停止**，或者让它自然结束。

场景 B — 到达已保存的停车位（有延迟）

1. 你把车停在已保存停车位的到达半径范围内。
2. 通知：“**已到达 —— 您已到达玛利亚广场，如果您在此停留 3 分钟，将自动开始 90 分钟计时器。**”
3. 等待 3 分钟，计时便会开始，并回溯到你到达的时刻。或者点按**立即开始**，也可以点按**不要启动**跳过这一次。

场景 C — 到达且无延迟

1. 自动启动延迟设为“无延迟”。
2. 你进入到达半径的瞬间：“**计时器已启动** —— 您已到达玛利亚广场，已自动启动 90 分钟计时器。”

场景 D — 计时运行期间驶离

1. 你回到车上并开走。
2. 驶出离开半径后计时停止：“**计时器已停止** —— 因为您离开了玛利亚广场，1 小时 30 分钟计时器已停止。” 所有剩余提醒都会被取消。

场景 E — 在自动启动延迟期间离开

1. 到达通知已经送达，延迟倒计时正在进行。
2. 你在倒计时结束前开车离开：等待中的启动会被静默取消。没有计时，也没有通知。

场景 F — 使用 CarPlay 时停车

1. 你连接着 CarPlay 驾车，并停在一个新地方（附近没有已保存的停车位）。
2. 你熄火并离开。大约一分钟后：“**已停车？**” —— 点按“**立即开始**”以启动停车计时器。
3. 在锁定屏幕上点按**立即开始**，就会以默认时长开始计时，并锚定在车辆所在的位置。

场景 G — 没有 CarPlay 时停车

1. 你开车到某处，停好车然后走开，手机在口袋里，App 已关闭。
2. Parkling 的停车识别（地点访问 + 运动记录）察觉到刚刚结束的这段行驶。
3. 同样的“**已停车？**”提示会出现。这需要运动与健身权限和“始终”定位。

场景 H — 通过 Siri 免动手操作

1. 停车时说：“*Siri, start parking for 45 minutes in Parkling.*”
2. Siri：“*已开始停车计时，将于 14:45 结束。*” —— App 全程不会打开。
3. 稍后说：“*How much parking time is left in Parkling?*” Siri 回答：“*停车还剩 12 分钟，将于 14:45 结束。*”
4. 开车离开时，离开半径会自动停止计时，你也可以说“*End parking in Parkling.*”

16. 常见问题

问：如果 iPhone 处于专注模式或静音状态，通知还能收到吗？

答：Parkling 的所有通知都是**时效性**的，可以突破大多数专注模式，包括驾驶专注模式。如果你在某个专注模式中关闭了 Parkling 的时效性通知，提醒可能会被拦下；“欢迎与权限”屏幕会就此提醒你。

问：GPS 功能会不会很耗电？

答：不会。Parkling 使用的是 iOS 的区域监测（地理围栏）和地点访问监测，都是低功耗的系统服务。iPhone 的定位硬件不会持续运行，只有发生相应事件时 iOS 才会唤醒 App。

问：为什么我的锁定屏幕上没有倒计时？

答：实时活动默认是关闭的。请在设置中打开**启用实时活动**（或在欢迎屏幕上开启），并确认 iOS “设置”中允许 Parkling 使用实时活动。

问：自动功能需要哪些条件？

答：定位权限须为**始终**，并开启**精确位置**。如果只授予“使用 App 期间”，你仍然可以保存停车位并看到地点名称，但自动开始、自动停止和停车识别都不会工作。无 CarPlay 的停车识别还需要**运动与健身**权限。完全不授予定位权限时，计时功能依然可以完全手动使用。

问：我的计时“开始得晚”，却比预期更早结束，这是为什么？

答：使用自动启动延迟时，计时会回溯到你进入地理围栏的时刻，而不是延迟结束的时刻。10:00 到达，延迟 3 分钟，计时 1 小时，那么计时在 11:00 结束，而不是 11:03。

问：我错过了“立即开始”按钮，还能手动开始吗？

答：可以 —— 通过 App、Apple Watch、CarPlay、控制中心按钮或 Siri 都行。

问：计时自己停了，为什么？

答：最可能的原因是你驶出了离开半径；Parkling 会停止计时，并发送一条“**计时器已停止**”通知加以说明。可以查看你的通知历史记录。

问：没有网络时能用 Parkling 吗？

答：可以。计时和所有通知完全在设备本地运行。只有反向地理编码（把坐标转换成地点名称）需要联网，没有网络时会改为显示坐标。

问：Parkling 会收集或存储我的位置数据吗？

答：没有任何数据离开你的设备。停车位置只保存在本地，并会随 App 一起删除。可选的诊断日志会一直留在你的手机上，直到你选择用电子邮件发送它。

(c) 2026 Michael Schwarz. 保留所有权利。