



Photo Library Export – Guida utente

Manuale utente

Version 4.6.1 · macOS · Italiano

Ti diamo il benvenuto in **Photo Library Export**, il modo semplice e affidabile per salvare le tue foto e i tuoi video dalla Libreria foto del Mac o da una fotocamera digitale collegata in qualsiasi cartella del computer.

Indice

1. Cosa fa questa app
 2. Per iniziare
 3. Scenario 1: esportare l'intera Libreria foto
 4. Scenario 2: esportare un album specifico
 5. Scenario 3: esportare tutti gli album (mantenendo la struttura degli album)
 6. Scenario 4: esportare da una fotocamera digitale o da una scheda di memoria
 7. Scegliere cosa esportare - Tipi di media - Filtro per intervallo di date - Filtro per modello di fotocamera
 8. Scegliere come vengono denominati file e cartelle - Denominazione cartelle - Denominazione file - Schema cartelle personalizzato
 9. Impostazioni avanzate
 10. Eseguire l'esportazione
 11. Stampa dell'indice
 12. Dopo l'esportazione
 13. Versione gratuita ed esportazione illimitata
 14. Consigli e domande frequenti
-

Cosa fa questa app

Photo Library Export copia le foto e i video dalla **Libreria foto** del Mac (o da una fotocamera collegata) e li salva come normali file in una cartella scelta da te. È utile per:

- Creare backup dell'intera raccolta di foto al di fuori dell'app Foto.
- Condividere con altre persone album o periodi specifici.
- Importare sul Mac le foto dalla fotocamera o dalla scheda di memoria.
- Archiviare i tuoi ricordi in un formato che non dipende da alcun software specifico.

L'app si limita a *copiare* le tue foto: non elimina né modifica nulla nella Libreria foto o sulla fotocamera.

Per iniziare

Quando apri Photo Library Export vedi la schermata principale, con alcune opzioni da configurare prima di avviare l'esportazione. La preparazione richiede solo un minuto:

1. **Scegli un'origine:** da dove provengono le foto (la tua Libreria foto o una fotocamera collegata).
 2. **Scegli cosa esportare:** tutte le foto, un album specifico o un intervallo di date.
 3. **Scegli come organizzare i file:** come devono essere strutturati i nomi di cartelle e file.
 4. **Seleziona una cartella di destinazione:** dove verranno salvati sul Mac i file esportati.
 5. **Fai clic su Esporta foto e video** e lascia che sia l'app a lavorare.
-

Scenario 1: esportare l'intera Libreria foto

Usa questa procedura quando vuoi creare un backup o un archivio completo di tutto ciò che si trova nell'app Foto.

1. Apri Photo Library Export.
2. Assicurati che il menu a comparsa **Dispositivo** in alto mostri "**Libreria foto su questo Mac**".
3. Nel menu a comparsa **Origine**, seleziona "**Libreria foto completa**".
4. Scegli lo stile di **Denominazione cartelle** che preferisci (per esempio, *Anno / Mese* raggruppa le foto in cartelle come `2024/06/`).
5. Lascia **Tipi di media** impostato su "**Foto e video**" per esportare tutto.
6. Fai clic su **Esporta foto e video**.
7. Si apre una finestra in cui **scegliere la cartella di destinazione**: è qui che verranno salvati tutti i file esportati. Se necessario, crea una nuova cartella (per esempio, `Backup foto`).
8. L'esportazione ha inizio. Puoi seguire la barra di avanzamento e vedere l'anteprima della foto in corso di esportazione.
9. Al termine compare un riepilogo che indica quanti nuovi file sono stati esportati.

Consiglio: se in seguito esegui di nuovo l'esportazione, l'app salta automaticamente le foto già esportate, quindi vengono copiate solo le novità. Ideale per i backup periodici.

Scenario 2: esportare un album specifico

Usa questa procedura quando vuoi esportare solo le foto di un album dell'app Foto: per esempio un album di vacanze o una raccolta di foto da condividere.

1. Apri Photo Library Export.
2. Assicurati che il menu a comparsa **Dispositivo** mostri "**Libreria foto su questo Mac**".
3. Fai clic sul menu a comparsa **Origine**: vedrai l'elenco di tutti i tuoi album. Seleziona quello che vuoi esportare.
4. Configura le altre opzioni che preferisci (tipo di media, intervallo di date, denominazione di cartelle e file).
5. Fai clic su **Esporta foto e video**.
6. Scegli la cartella di destinazione e lascia che l'esportazione venga eseguita.

Nota: quando è selezionato un album specifico, puoi anche usare "**Album**" come stile di denominazione delle cartelle. In questo modo, all'interno della destinazione scelta viene creata una sottocartella con il nome dell'album.

Scenario 3: esportare tutti gli album (mantenendo la struttura degli album)

Usa questa procedura quando vuoi esportare tutti gli album mantenendoli organizzati in cartelle separate, una per ogni album.

1. Apri Photo Library Export.
2. Assicurati che il menu a comparsa **Dispositivo** mostri "**Libreria foto su questo Mac**".
3. Nel menu a comparsa **Origine**, seleziona "**Tutti gli album**".
4. Nel menu a comparsa **Denominazione cartelle**, scegli "**Album**". In questo modo viene creata una sottocartella separata per ogni album.
5. Fai clic su **Esporta foto e video**.
6. Scegli la cartella di destinazione e avvia l'esportazione.

Nota: le foto che appartengono a più album vengono esportate una volta per ciascun album in cui compaiono. Le foto che non si trovano in nessun album non vengono incluse in questa esportazione: per esportarle separatamente, usa **"Foto e video non in alcun album"** dal menu a comparsa Origine.

Scenario 4: esportare da una fotocamera digitale o da una scheda di memoria

Usa questa procedura quando colleghi una fotocamera digitale, uno smartphone o un lettore di schede di memoria e vuoi copiare le foto sul Mac.

1. Collega la fotocamera o inserisci la scheda di memoria. Assicurati che il Mac la riconosca.
2. Apri Photo Library Export.
3. Fai clic sul menu a comparsa **Dispositivo** in alto. Il dispositivo collegato dovrebbe comparire nell'elenco (per esempio, *"Canon EOS R50"* o *"USB Memory Card"*). Selezionalo.
4. Scegli lo stile di **Denominazione cartelle** che preferisci.
5. Imposta **Tipi di media** se vuoi esportare solo le foto o solo i video.
6. Fai clic su **Esporta foto e video**.
7. L'app legge innanzitutto il contenuto della fotocamera. L'operazione può richiedere qualche istante, a seconda del numero di file.
8. Scegli una cartella di destinazione: l'esportazione avrà inizio.

Nota: la selezione degli album, il filtro per modello di fotocamera e i tag geografici dello schema cartelle personalizzato non sono disponibili quando si esporta da un dispositivo collegato. L'app esporta esclusivamente dalla memoria del dispositivo.

Consiglio: se esegui di nuovo l'esportazione con la stessa cartella di destinazione, i file già esportati vengono riconosciuti e saltati automaticamente: vengono copiati solo gli scatti nuovi.

Scegliere cosa esportare

Tipi di media

Il menu a comparsa **Tipi di media** ti permette di scegliere quale tipo di contenuto esportare:

Opzione	Che cosa esporta
Foto e video	Tutto: foto, video, Live Photos e così via
Foto	Solo le foto (nessun video)
Video	Solo i video (nessuna foto)

Filtro per intervallo di date

Puoi limitare l'esportazione alle foto scattate in un determinato periodo:

- **"File esportati da [data]":** esporta solo le foto scattate a partire dalla data di inizio selezionata, inclusa. Seleziona la casella accanto a questa opzione e scegli la data.
- **"e prima [data]":** esporta solo le foto scattate prima della data di fine selezionata. Seleziona la casella accanto a questa opzione e scegli la data.

Puoi usare uno solo dei due filtri oppure entrambi. Per esempio: - Attiva il filtro della data di inizio e impostalo al 1° gennaio 2024 per esportare tutto a partire dal 2024. - Attiva sia il filtro della data di inizio sia quello della data di fine e impostali su date precise per esportare un periodo specifico, come una vacanza estiva.

Nota: quando **"Solo aggiunte di recente"** è attivo, l'intervallo di date viene ignorato: vengono esportate solo le foto dell'album "Aggiunti di recente" del sistema. La selezione delle date viene mantenuta e torna valida quando disattivi l'opzione.

Filtro per modello di fotocamera

Il menu a comparsa **Modello fotocamera** ti permette di limitare l'esportazione alle foto scattate con una fotocamera specifica, in base alla marca e al modello EXIF memorizzati in ogni foto.

- **Tutti i modelli di fotocamera** (impostazione predefinita) esporta tutto, indipendentemente dalla fotocamera usata.
- Seleziona un modello specifico (per esempio, *Canon EOS R50* o *iPhone 15 Pro*) per esportare solo le foto scattate con quella fotocamera.

- Fai clic sul **pulsante di aggiornamento** accanto al menu a comparsa per analizzare di nuovo la libreria alla ricerca dei modelli di fotocamera.

Nota: il filtro per modello di fotocamera è disponibile solo per le esportazioni dalla Libreria foto, non per i dispositivi collegati.

Scegliere come vengono denominati file e cartelle

Denominazione cartelle

Il menu a comparsa **Denominazione cartelle** determina come vengono create le sottocartelle all'interno della destinazione scelta. Le tue foto vengono ordinate automaticamente in queste cartelle in base alla data in cui sono state scattate.

Opzione	Esempio di struttura delle cartelle
Anno / Mese	2024/06/
Anno / Mese / Giorno	2024/06/15/
Anno - Mese	2024-06/
Anno - Mese - Giorno	2024-06-15/
Anno / Nome mese	2024/giugno/
Anno / Nome mese / Giorno	2024/giugno/15/
Anno	2024/
Anno / Anno-Mese / Anno-Mese-Giorno	2024/2024-06/2024-06-15/
Anno / Anno-Mese-Giorno Nome album	2024/2024-06-15 Vacanze estive/
Album	Una cartella per ogni album (disponibile solo con origini di tipo album)
Nessuna sottocartella	Tutti i file in un'unica cartella
Personalizzato	Il tuo schema, composto con i tag: vedi sotto

La riga **Esempio** subito sotto i menu a comparsa mostra un'anteprima in tempo reale del percorso di cartelle e file che verrà utilizzato.

Denominazione file

Il menu a comparsa **Denominazione file** determina come vengono denominati i singoli file al momento del salvataggio.

Opzione	Esempio di nome file
Nome file originale	IMG_2870.HEIC
Anno-Mese-Giorno_Nome file	2024-06-15_IMG_2870.HEIC
Anno-Mese-Giorno_OraMinuto_NomeFile	2024-06-15_1430_IMG_2870.HEIC
AnnoMeseGiorno_OraMinutoSecondo.Estensione	20240615_143025.HEIC

Consiglio: se in seguito cambi lo stile di denominazione di cartelle o file ed esegui di nuovo l'esportazione, l'app ti avvisa che la denominazione è cambiata: potrebbero essere creati file duplicati. Conviene mantenere sempre lo stesso stile, una volta scelto.

Schema cartelle personalizzato

Se nessuno degli stili di cartelle già pronti fa al caso tuo, scegli **"Personalizzato"** nel menu a comparsa **Denominazione cartelle**. Si apre un editor in cui comporre la struttura delle cartelle a partire dai tag, inclusi quelli geografici come continente, paese o città: l'ideale per ordinare le foto di viaggio per destinazione.

Per comporre uno schema: 1. Seleziona **"Personalizzato"** come stile di denominazione delle cartelle. Si apre la finestra **Schema cartelle personalizzato**. (Puoi riaprirla in qualsiasi momento con il pulsante a cursori **Personalizza schema cartelle** accanto al menu a comparsa.) 2. **Trascina i tag** dall'area **Tag** all'area **Schema**, nell'ordine in cui vuoi che vengano create le cartelle. 3. **Riordina** i tag trascinandoli all'interno dello schema e **rimuovili** trascinandoli di nuovo nell'area Tag. 4. La riga **Esempio** in basso mostra un'anteprima in tempo reale del percorso risultante. 5. Fai clic su **Applica** per usare lo schema, oppure su **Annulla** per annullare le modifiche.

Tag disponibili:

Gruppo	Tag
Data	Anno, Mese, Nome del mese, Giorno del mese, Nome del giorno
Luogo	Continente, Paese, Nome città, Area urbana, "Città, paese"
Fotocamera	Produttore fotocamera, Modello fotocamera, Fotocamera
Libreria	Album
Separatori	/ (nuova sottocartella), - , _ , Spazio

Esempi:

Schema	Percorso risultante
Paese / Anno / Mese	Germania/2024/06/IMG_2870.CR3
Anno / Paese - Nome città	2024/Germania-Norimberga/IMG_2870.CR3
Modello fotocamera / Anno	Canon EOS 90D/2024/IMG_2870.CR3
Continente / Anno / Nome del mese	Europa/2024/giugno/IMG_2870.CR3
Produttore fotocamera / Modello fotocamera	Canon/Canon EOS 90D/IMG_2870.CR3
Area urbana / Anno - Mese	Centro storico/2024-06/IMG_2870.CR3

Esempio pratico: un archivio di viaggio con Canon EOS 90D

Immagina di fotografare con una Canon EOS 90D, di viaggiare spesso e di volere un archivio ordinato prima per fotocamera, poi in base al luogo in cui è stata scattata ogni foto e infine per anno.

- 1. Imposta **Denominazione cartelle** su **"Personalizzato"** e componi questo schema: **Modello fotocamera / Paese / Nome città / Anno**
- 2. Imposta **Denominazione file** su **"Anno-Mese-Giorno_OraMinuto_NomeFile"**, così ogni file riporta l'ora dello scatto.
- 3. Esporta in una cartella chiamata **Backup foto**.

Ecco il risultato sul disco:

```
Backup foto/  
├── Canon EOS 90D/  
│   ├── Germania/  
│   │   ├── Norimberga/  
│   │   │   ├── 2024/  
│   │   │   │   ├── 2024-06-15_1430_IMG_2870.CR3  
│   │   │   │   └── 2024-06-15_1432_IMG_2871.CR3  
│   └── Italia/  
│       ├── Roma/  
│       │   ├── 2024/  
│       │   │   └── 2024-08-03_1015_IMG_3311.CR3
```

Se usi più fotocamere, anteponi **Produttore fotocamera** al modello, oppure usalo da solo per tenere ogni marca in un ramo separato:

```
Backup foto/
├── Canon/
│   ├── Europa/
│   │   ├── Germania/
│   │   │   ├── 2024/
│   │   │   │   ├── 06/
│   │   │   │   │   ├── IMG_2870.CR3
│   └── Apple/
│       ├── Asia/
│       │   ├── Giappone/
│       │   │   ├── 2025/
│       │   │   │   ├── 03/
│       │   │   │   │   ├── IMG_9042.HEIC
```

Consiglio: il tag **Fotocamera** unisce produttore e modello in un unico nome di cartella. Tieni presente che molte fotocamere, comprese le Canon, includono già la marca nel campo EXIF del modello: perciò **Produttore fotocamera** / **Modello fotocamera** produce Canon/Canon EOS 90D/ . Usa solo **Modello fotocamera** se preferisci un unico livello di cartelle, più breve.

Nota: i tag geografici si basano sui dati di posizione memorizzati nelle tue foto. Le foto scattate senza informazioni sulla posizione vengono inserite in una cartella generica. I tag della fotocamera si basano sui dati EXIF scritti dalla fotocamera, quindi l'esatta grafia del nome di un modello proviene dalla fotocamera stessa.

Impostazioni avanzate

Queste opzioni si trovano nella sezione **Impostazioni avanzate** e offrono un controllo ancora maggiore sull'esportazione.

Impostazione	Che cosa fa
Esporta foto e video originali	Quando è attiva (consigliato), viene esportato il file originale non modificato. Quando è disattivata, viene esportata invece la versione modificata, con le regolazioni apportate in Foto.
Solo aggiunte di recente (vedi album nella libreria Foto)	Velocizza l'esportazione analizzando solo l'album "Aggiunti di recente" del sistema, un piccolo sottoinsieme recente, e non l'intera libreria o l'intervallo di date selezionato. Ideale per i backup incrementali periodici. Disattivala se vuoi analizzare per intero la tua libreria. Questa opzione non è disponibile quando è selezionato un album specifico (perché l'album definisce già l'insieme esatto di foto da esportare) né quando si esporta da una fotocamera collegata (che fornisce sempre l'elenco completo dei file).
Includi versioni alternative (ad es. RAW o Live Photos)	Quando la fotocamera salva sia una versione JPEG sia una RAW dello stesso scatto, questa opzione garantisce che venga esportato anche il file RAW. Non disponibile per i dispositivi collegati.
Escludi screenshot	Salta le foto contrassegnate come screenshot nella Libreria foto, così l'esportazione contiene solo foto vere e proprie. Non disponibile per i dispositivi collegati.
Solo preferiti	Esporta solo le foto e i video che hai contrassegnato come preferiti nell'app Foto. Non disponibile per i dispositivi collegati.
Sovrascrivi i file esistenti se più piccoli dell'originale	Se un file esiste già nella destinazione ma è più piccolo di quello presente nella tua libreria, viene sostituito. Utile se in passato hai esportato versioni di qualità inferiore.
Prova (nessuna esportazione effettiva)	Esegue tutte le operazioni di un'esportazione senza copiare realmente alcun file. Usala per verificare quante foto verrebbero esportate e individuare eventuali problemi, senza toccare i tuoi file.

Eseguire l'esportazione

Quando le impostazioni ti soddisfano, fai clic sul pulsante **Esporta foto e video** (oppure **Esporta foto** / **Esporta video**, a seconda del tipo di media selezionato).

Si apre una finestra di **selezione della cartella**: spostati fino alla posizione in cui vuoi salvare i file e fai clic su **Scegli**. Puoi creare una nuova cartella direttamente in questa finestra.

La schermata di esportazione mostra: - Una **barra di avanzamento** che indica a che punto è l'esportazione. - Una **miniatura** della foto o del video in elaborazione. - Il **numero** di nuovi elementi esportati finora. - La **dimensione totale** dei file esportati finora.

Puoi fare clic su **Annulla** in qualsiasi momento per interrompere l'esportazione. I file già copiati restano nella cartella di destinazione.

Stampa dell'indice

La funzione **Stampa dell'indice** crea una pagina, stampata o in PDF, con l'elenco di tutte le foto e i video che corrispondono alle impostazioni attuali. È perfetta per conservare una traccia, cartacea o digitale, di ciò che è stato esportato.

Stampare prima dell'esportazione: Fai clic sul pulsante con l'**icona della stampante** (accanto al pulsante di esportazione) per generare un indice di ciò che *verrebbe* esportato con le impostazioni attuali, prima di eseguire l'esportazione vera e propria. Utile per controllare in anticipo che cosa verrà copiato.

Stampare dopo l'esportazione: Al termine di un'esportazione riuscita, nella finestra di riepilogo compare il pulsante "**Anteprima stampa indice**". Fai clic per stampare o salvare in PDF l'elenco di tutti gli elementi appena esportati.

Nota: la stampa dell'indice è disponibile solo per le esportazioni dalla Libreria foto, non per le fotocamere collegate.

Dopo l'esportazione

Al termine dell'esportazione compare una finestra di riepilogo che indica quante foto e quanti video sono stati esportati.

Dal menu **File** dell'app puoi inoltre: - **Mostra esportazione recente in Finder:** apre la cartella di destinazione dell'esportazione in una finestra del Finder, così puoi sfogliare subito i file esportati. -

Mostra log recente in Finder: apre il file di log dell'esportazione più recente. - **Ristampa ultimo indice:** ristampa l'indice dell'esportazione più recente.

Versione gratuita ed esportazione illimitata

Photo Library Export è gratuita fino a **100 foto e video per ogni avvio dell'app**. A ogni apertura dell'app il contatore si azzerà e puoi esportare altri 100 elementi gratis.

Se hai bisogno di esportarne di più, puoi scegliere **Sblocca illimitato** con un **Abbonamento annuale** economico oppure con un **Acquisto una tantum**. Entrambi rimuovono il limite di 100 elementi e ti permettono di esportare l'intera libreria in una volta sola: l'abbonamento si rinnova ogni anno finché non lo annulli, l'acquisto una tantum non scade mai.

Per acquistare o ripristinare un acquisto precedente: 1. Fai clic su **"Sblocca illimitato"** nella parte inferiore della finestra dell'app. 2. Nel pannello che si apre, le due opzioni sono mostrate affiancate con il rispettivo prezzo. Fai clic su **"Abbonati"** oppure su **"Acquista"**, o su **"Ripristina acquisti"** se hai già acquistato l'esportazione illimitata su questo o su un altro Mac.

Se hai scelto l'abbonamento, puoi modificarlo o annullarlo in qualsiasi momento con **"Gestisci abbonamento"** nello stesso pannello, che apre le impostazioni del tuo account App Store.

Puoi ripristinare gli acquisti anche dalla barra dei menu dell'app.

Consigli e domande frequenti

L'app elimina le mie foto? No. Photo Library Export si limita a *copiare* le tue foto e i tuoi video. Nulla viene mai eliminato o modificato nella Libreria foto o sulla fotocamera.

Ho eseguito l'esportazione due volte: mi ritroverò con dei duplicati? No. L'app verifica se un file esiste già nella cartella di destinazione e in tal caso lo salta. Nelle esecuzioni successive vengono copiati solo i file davvero nuovi.

Che cosa fa la "Prova"? Una prova simula l'intera esportazione senza copiare realmente alcun file. È un modo sicuro per vedere quanti elementi verrebbero esportati e avere un'anteprima della struttura delle cartelle, senza alcun rischio.

L'esportazione dice "Nessuna nuova foto o video trovata". Perché? Significa che tutte le foto che corrispondono ai filtri attuali sono già state esportate nella destinazione scelta. Cambia cartella di destinazione, modifica l'intervallo di date oppure aggiungi prima nuove foto alla tua libreria.

La fotocamera è collegata ma non compare nell'elenco Dispositivo. Assicurati che la fotocamera sia accesa e impostata sulla modalità corretta per il trasferimento dei file (consulta il manuale della fotocamera). Se ancora non compare, prova a scollegare e ricollegare il cavo USB.

Meglio "Esporta originale" o la versione modificata? Per i backup consigliamo di lasciare attiva l'opzione **"Esporta foto e video originali"**. In questo modo il file originale viene conservato esattamente

come è uscito dalla fotocamera. Se preferisci la versione con le tue modifiche (ritagli, regolazioni di colore, filtri), disattiva questa opzione.

Quali formati di file sono supportati? L'app esporta il formato memorizzato nella tua Libreria foto o sulla fotocamera: JPEG, HEIC, formati RAW (come CR2, ARW, NEF), MP4, MOV e altri ancora.

Dove si trovano i log dell'esportazione? I log delle esportazioni vengono salvati automaticamente. Puoi aprire il più recente dal menu **File** dell'app, alla voce **"Mostra log recente in Finder"**.

In quali lingue è disponibile l'app? Photo Library Export è localizzata in 14 lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, polacco, portoghese (Portogallo e Brasile), russo, ucraino, hindi, giapponese e cinese semplificato. L'app segue automaticamente l'impostazione della lingua di macOS.

Prodotto a Norimberga, Germania. Per assistenza, usa il link Contatto nella parte inferiore della finestra dell'app.