



Photo Library Export – Посібник користувача

Посібник користувача

Version 4.6.1 · macOS · Українська

Вітаємо у **Photo Library Export** — простому та надійному способі зберегти ваші фото й відео з фотобібліотеки на Mac або з підключеної цифрової камери до будь-якої папки на комп'ютері.

Зміст

1. Що робить цей застосунок
 2. Перші кроки
 3. Сценарій 1: експорт усієї фотобібліотеки
 4. Сценарій 2: експорт окремого альбому
 5. Сценарій 3: експорт усіх альбомів (зі збереженням структури альбомів)
 6. Сценарій 4: експорт із цифрової камери або карти пам'яті
 7. Вибір того, що експортувати - Типи медіа - Фільтр за діапазоном дат - Фільтр за моделлю камери
 8. Вибір способу іменування файлів і папок - Іменування папок - Іменування файлів - Користувацький шаблон папок
 9. Додаткові налаштування
 10. Запуск експорту
 11. Друк індексу
 12. Після експорту
 13. Безкоштовна версія та експорт без обмежень
 14. Поради та поширені запитання
-

Що робить цей застосунок

Photo Library Export копіює фото та відео з **фотобібліотеки** вашого Mac (або з підключеної камери) і зберігає їх як звичайні файли в папці, яку ви оберете. Це стане в пригоді, щоб:

- створювати резервні копії всієї колекції фото за межами застосунку Фото;
- ділитися з іншими окремими альбомами або знімками за певний період;
- імпортувати фото з камери чи карти пам'яті на Mac;
- зберігати спогади у форматі, який не залежить від жодного конкретного програмного забезпечення.

Застосунок лише *копіює* ваші фото — він ніколи нічого не видаляє та не змінює у вашій фотобібліотеці чи на камері.

Перші кроки

Коли ви відкриєте Photo Library Export, побачите головний екран із кількома параметрами, які варто налаштувати перед початком експорту. Налаштування займе лише хвилину:

1. **Оберіть джерело** — звідки надходять фото (ваша фотобібліотека чи підключена камера).
 2. **Виберіть, що експортувати** — усі фото, окремий альбом або певний період.
 3. **Визначте, як упорядкувати файли** — якою має бути структура папок та імен файлів.
 4. **Виберіть папку призначення** — де експортовані файли будуть збережені на вашому Mac.
 5. **Натисніть «Експортувати»** — і застосунок зробить усе за вас.
-

Сценарій 1: експорт усієї фотобібліотеки

Скористайтеся цим, коли потрібно створити повну резервну копію або архів усього, що є у застосунку Фото.

1. Відкрийте Photo Library Export.
2. Переконайтеся, що у спливному меню **Пристрій** угорі вибрано **«Фотобібліотека на цьому Mac»**.
3. У спливному меню **Джерело** виберіть **«Повна фотобібліотека»**.
4. Оберіть потрібний стиль **Іменування папок** (наприклад, *Рік / Місяць* групує ваші фото в папки на кшталт `2024/06/`).
5. Залиште для **Типи медіа** значення **«Фото та відео»**, щоб експортувати все.
6. Натисніть **Експортувати фото та відео**.
7. З'явиться вікно з проханням **вибрати папку призначення** — саме туди буде збережено всі експортовані файли. За потреби створіть нову папку (наприклад, `Моя резервна копія фото`).
8. Розпочнеться експорт. Ви можете стежити за смугою прогресу та бачити попередній перегляд фото, яке екпортується зараз.
9. Після завершення з'явиться підсумок із кількістю експортованих нових файлів.

Порада. Якщо ви запустите експорт пізніше ще раз, застосунок автоматично пропустить уже експортовані фото, тож скопійовані будуть лише нові. Це робить його ідеальним для регулярного резервного копіювання.

Сценарій 2: експорт окремого альбому

Скористайтеся цим, коли потрібно експортувати фото лише з одного альбому в застосунку Фото — наприклад, альбому з відпустки чи добірки знімків, якою ви хочете поділитися.

1. Відкрийте Photo Library Export.
2. Переконайтеся, що у спливному меню **Пристрій** вибрано «**Фотобібліотека на цьому Mac**».
3. Натисніть спливне меню **Джерело**. Ви побачите список усіх своїх альбомів. Виберіть альбом, який хочете експортувати.
4. Налаштуйте інші потрібні параметри (тип медіа, діапазон дат, іменування папок і файлів).
5. Натисніть **Експортувати фото та відео**.
6. Виберіть папку призначення та дочекайтеся завершення експорту.

Примітка. Коли вибрано конкретний альбом, ви також можете скористатися стилем іменування папок «**Альбом**». У цьому разі всередині вибраної папки призначення буде створено підпапку з назвою альбому.

Сценарій 3: експорт усіх альбомів (зі збереженням структури альбомів)

Скористайтеся цим, коли потрібно експортувати всі альбоми й розкласти їх по окремих папках — по одній на альбом.

1. Відкрийте Photo Library Export.
2. Переконайтеся, що у спливному меню **Пристрій** вибрано «**Фотобібліотека на цьому Mac**».
3. У спливному меню **Джерело** виберіть «**Усі альбоми**» (All Albums).
4. У спливному меню **Іменування папок** виберіть «**Альбом**». Так для кожного альбому буде створено окрему підпапку.
5. Натисніть **Експортувати фото та відео**.

6. Виберіть папку призначення та розпочніть експорт.

Примітка. Фото, які належать до кількох альбомів, буде експортовано по одному разу для кожного альбому, у якому вони є. Фото, що не входять до жодного альбому, у цей експорт не потраплять — щоб зберегти їх окремо, скористайтесь пунктом **«Фото та відео, що не входять до жодного альбому»** у спливному меню «Джерело».

Сценарій 4: експорт із цифрової камери або карти пам'яті

Скористайтесь цим, коли ви підключаєте цифрову камеру, смартфон чи пристрій для читання карт пам'яті й хочете скопіювати фото на Mac.

1. Підключіть камеру або вставте карту пам'яті. Переконайтеся, що ваш Mac їх розпізнав.
2. Відкрийте Photo Library Export.
3. Натисніть спливне меню **Пристрій** угорі. Підключений пристрій має з'явитися у списку (наприклад, «*Canon EOS R50*» або «*USB Memory Card*»). Виберіть його.
4. Оберіть потрібний стиль **Іменування папок**.
5. Виберіть **Типи медіа**, якщо потрібні лише фото або лише відео.
6. Натисніть **Експортувати фото та відео**.
7. Спершу застосунок зчитає вміст вашої камери. Це може зайняти певний час залежно від кількості файлів.
8. Виберіть папку призначення — і експорт розпочнеться.

Примітка. Вибір альбому, фільтр за моделлю камери та географічні теги користувацького шаблону папок недоступні під час експорту з підключеного пристрою. Застосунок експортує лише те, що зберігається на самому пристрої.

Порада. Якщо ви запустите експорт ще раз із тією самою папкою призначення, раніше експортовані файли буде автоматично розпізнано й пропущено — скопіюються лише нові знімки.

Вибір того, що експортувати

Типи медіа

Спливне меню **Типи медіа** дає змогу вибрати, який саме вміст експортувати:

Опція	Що експортується
Фото та відео	Усе — фото, відео, Live Photos тощо
Фото	Лише фото (без відео)
Відео	Лише відео (без фото)

Фільтр за діапазоном дат

Ви можете обмежити експорт фотографіями, знятими в певний період:

- **«Експортовані файли починаючи з [дата]»** — експортує лише фото, зняті у вибрану початкову дату або пізніше. Позначте прапорець біля цієї опції та виберіть дату.
- **«і до [дата]»** — експортує лише фото, зняті до вибраної кінцевої дати. Позначте прапорець біля цієї опції та виберіть дату.

Ви можете застосувати один фільтр або обидва одночасно. Наприклад: - Увімкніть фільтр початкової дати та встановіть 1 січня 2024 року, щоб експортувати все, починаючи з 2024 року. - Увімкніть фільтри початкової та кінцевої дати й задайте конкретні дати, щоб експортувати певний період, наприклад літню відпустку.

Примітка. Коли ввімкнено **«Лише нещодавно додані»**, діапазон дат ігнорується — експортуються лише фото із системного альбому «Нещодавно додані». Ваш вибір дат зберігається й знову застосується, коли ви вимкнете цю опцію.

Фільтр за моделлю камери

Спливне меню **Модель камери** дає змогу обмежити експорт фотографіями, знятими певною камерою, на основі виробника та моделі камери, записаних у даних EXIF кожного знімка.

- **Усі моделі камери** (значення за замовчуванням) експортує все, незалежно від того, якою камерою це знято.
- Виберіть конкретну модель (наприклад, *Canon EOS R50* або *iPhone 15 Pro*), щоб експортувати лише фото, зняті цією камерою.

- Натисніть **кнопку оновлення** поруч зі спливним меню, щоб повторно просканувати бібліотеку на наявність моделей камер.

Примітка. Фільтр за моделлю камери доступний лише для експорту з фотобібліотеки, а не з підключених пристроїв.

Вибір способу іменування файлів і папок

Іменування папок

Спливне меню **Іменування папок** визначає, які підпапки створюються всередині вибраної папки призначення. Ваші фото автоматично розкладаються по цих папках за датою зйомки.

Опція	Приклад структури папок
Рік / Місяць	2024/06/
Рік / Місяць / День	2024/06/15/
Рік - Місяць	2024-06/
Рік - Місяць - День	2024-06-15/
Рік / Назва місяця	2024/Червень/
Рік / Назва місяця / День	2024/Червень/15/
Рік	2024/
Рік / Рік-Місяць / Рік-Місяць-День	2024/2024-06/2024-06-15/
Рік / Рік-Місяць-День Назва альбому	2024/2024-06-15 Літня відпустка/
Альбом	Одна папка на кожен альбом (доступно лише для джерел з альбомами)
Без підпапок	Усі файли в одній папці
Налаштований	Ваш власний шаблон, створений з тегів — див. нижче

Рядок **Приклад** одразу під спливними меню показує живий попередній перегляд шляху до папки та імені файлу, які буде використано.

Іменування файлів

Спливне меню **Іменування файлів** визначає, як називатимуться окремі файли під час збереження.

Опція	Приклад імені файлу
Оригінальне ім'я файлу	IMG_2870.HEIC
Рік-Місяць-День_ІмяФайлу	2024-06-15_IMG_2870.HEIC
Рік-Місяць-День_ГодинаХвилинка_ІмяФайлу	2024-06-15_1430_IMG_2870.HEIC
РікМісяцьДень_ГодинаХвилинкаСекунда.Розширення	20240615_143025.HEIC

Порада. Якщо згодом ви зміните стиль іменування папок чи файлів і запустите експорт повторно, застосунок попередить, що іменування змінилося — це може призвести до створення дублікатів файлів. Найкраще дотримуватися одного стилю іменування, щойно ви його обрали.

Користувацький шаблон папок

Якщо жоден з готових стилів папок вам не підходить, виберіть **«Налаштований»** у спливному меню **Іменування папок**. Відкриється конструктор шаблонів, у якому ви складаєте власну структуру папок із тегів — зокрема з географічних тегів, як-от континент, країна чи місто, що ідеально підходить для сортування фото з подорожей за напрямками.

Щоб створити шаблон: 1. Виберіть **«Налаштований»** як стиль іменування папок. Відкриється вікно **Користувацький шаблон папок**. (Ви можете відкрити його будь-коли кнопкою з повзунком поруч зі спливним меню.) 2. **Перетягніть теги** з області **Теги** в область **Шаблон** у тому порядку, у якому мають створюватися папки. 3. **Змінійте порядок** тегів, перетягуючи їх у межах шаблону, і **видаляйте** їх, перетягуючи назад в область «Теги». 4. Рядок **Приклад** унизу показує живий попередній перегляд отриманого шляху. 5. Натисніть **Застосувати**, щоб використати шаблон, або **Скасувати**, щоб відхилити зміни.

Доступні теги:

Група	Теги
Дата (Date)	Рік, Місяць, Назва місяця, День місяця, Назва дня
Місце (Place)	Континент, Країна, Назва міста, Міська область, «Місто, країна»
Камера	Виробник камери, Модель камери, Камера
Бібліотека (Library)	Альбом
Роздільники (Separators)	/ (нова підпапка), – , _ , Пробіл

Приклади:

Шаблон	Отриманий шлях
Країна / Рік / Місяць	Німеччина/2024/06/IMG_2870.CR3
Рік / Країна – Назва міста	2024/Німеччина–Нюрнберг/IMG_2870.CR3
Модель камери / Рік	Canon EOS 90D/2024/IMG_2870.CR3
Континент / Рік / Назва місяця	Європа/2024/Червень/IMG_2870.CR3
Виробник камери / Модель камери	Canon/Canon EOS 90D/IMG_2870.CR3
Міська область / Рік – Місяць	Стареміське/2024–06/IMG_2870.CR3

Практичний приклад: архів подорожей з Canon EOS 90D

Припустімо, ви знімаєте на Canon EOS 90D, багато подорожуєте й хочете мати архів, упорядкований спершу за камерою, потім за місцем зйомки, а тоді за роком.

- Установіть для **Іменування папок** значення «**Налаштований**» і складіть такий шаблон:
Модель камери / Країна / Назва міста / Рік
- Установіть для **Іменування файлів** значення «**Рік-Місяць-День_ГодинаХвилинка_ІмяФайлу**», щоб кожен файл ніс у назві час зйомки.
- Експортуйте до папки з назвою **Резервна копія фото** .

Ось що вийде на диску:

```
Резервна копія фото/  
└─ Canon EOS 90D/  
    └─ Німеччина/  
        └─ Нюрнберг/  
            └─ 2024/  
                ├── 2024-06-15_1430_IMG_2870.CR3  
                └─ 2024-06-15_1432_IMG_2871.CR3  
    └─ Італія/  
        └─ Рим/  
            └─ 2024/  
                └─ 2024-08-03_1015_IMG_3311.CR3
```

Якщо ви знімаєте кількома камерами, поставте тег **Виробник камери** перед моделлю — або використайте його окремо, щоб кожен бренд мав власне дерево папок:

```
Резервна копія фото/  
└─ Canon/  
    └─ Європа/  
        └─ Німеччина/  
            └─ 2024/  
                └─ 06/  
                    └─ IMG_2870.CR3  
└─ Apple/  
    └─ Азія/  
        └─ Японія/  
            └─ 2025/  
                └─ 03/  
                    └─ IMG_9042.HEIC
```

Порада. Тег **Камера** об'єднує виробника та модель в одну назву папки. Зверніть увагу, що багато камер — зокрема Canon — уже містять назву бренду в полі моделі EXIF, тож **Виробник камери** / **Модель камери** дає Canon/Canon EOS 90D/. Використовуйте лише **Модель камери**, якщо вам потрібен один, коротший рівень папок.

Примітка. Географічні теги спираються на дані про місце, збережені у ваших фото. Знімки без інформації про місцезнаходження розміщуються в окремій загальній папці. Теги камери спираються на дані EXIF, записані камерою, тож точне написання назви моделі надходить від самої камери.

Додаткові налаштування

Ці параметри розташовані в розділі **Додаткові налаштування** й дають вам більше контролю над експортом.

Налаштування	Що воно робить
Експортувати оригінальні фото та відео	Коли ввімкнено (рекомендовано), експортується оригінальний, не відредагований файл. Коли вимкнено, натомість експортується відредагована версія (з усіма змінами, які ви внесли у Фото).
Лише нещодавно додані (див. альбом у медіатеці Фото)	Пришвидшує експорт, скануючи лише системний альбом «Нещодавно додані» — невелику нещодавню підмножину, а не всю бібліотеку чи вибраний діапазон дат. Найкраще підходить для регулярного інкрементного резервного копіювання. Вимкніть цю опцію, якщо потрібне повне сканування всієї бібліотеки. Вона недоступна, коли вибрано конкретний альбом (бо альбом уже визначає точний набір фото для експорту) або коли експорт відбувається з підключеної камери (яка завжди надає повний перелік файлів).
Включити альтернативні версії (наприклад, RAW або Live Photos)	Коли камера зберігає і JPEG, і RAW-версію того самого кадру, ця опція гарантує, що файл RAW також буде експортовано. Недоступно для підключених пристроїв.
Виключити знімки екрана	Пропускає фото, позначені у вашій фотобібліотеці як знімки екрана, тож ваш експорт міститиме лише справжні світлини. Недоступно для підключених пристроїв.
Лише улюблені	Експортує лише фото та відео, які ви позначили як улюблені у застосунку Фото. Недоступно для підключених пристроїв.
Перезаписати існуючі файли, якщо вони менші за оригінал	Якщо файл уже є в папці призначення, але він менший за файл у вашій бібліотеці, його буде замінено. Корисно, якщо раніше ви експортували версії нижчої якості.
Тестовий запуск (без фактичного експорту)	Виконує всі етапи експорту, але насправді не копіює жодного файлу. Скористайтеся цим, щоб перевірити, скільки фото буде експортовано, і побачити можливі проблеми, не торкаючись самих файлів.

Запуск експорту

Коли всі налаштування вас влаштовують, натисніть кнопку **Експортувати фото та відео** (або **Експортувати фото** чи **Експортувати відео**, залежно від вибраного типу медіа).

З'явиться вікно **вибору папки** — перейдіть туди, де ви хочете зберегти файли, і натисніть **Вибрати**. Нову папку можна створити просто в цьому вікні.

На екрані експорту відображатимуться: - **смуга прогресу**, яка показує, скільки експорту вже виконано; - **мініатюра** фото чи відео, що обробляється зараз; - **лічильник** нових експортованих елементів; - **загальний розмір** експортованих файлів.

Ви можете будь-коли натиснути **Скасувати**, щоб зупинити експорт. Усі вже скопійовані файли залишаться в папці призначення.

Друк індексу

Функція друку індексу створює друковану або PDF-сторінку з переліком усіх фото та відео, які відповідають вашим поточним налаштуванням. Це чудовий спосіб зберегти паперовий або цифровий запис того, що було експортовано.

Друк перед експортом: Натисніть кнопку зі **значком принтера** (поруч із кнопкою експорту), щоб створити індекс того, що *було б* експортовано з поточними налаштуваннями, ще до фактичного запуску експорту. Це зручно для перевірки того, що саме буде скопійовано.

Друк після експорту: Після успішного експорту в діалоговому вікні підсумку з'явиться кнопка **«Друкувати попередній перегляд індексу»**. Натисніть її, щоб надрукувати або зберегти у PDF перелік усіх щойно експортованих елементів.

Примітка. Друк індексу доступний лише для експорту з фотобібліотеки, а не з підключених камер.

Після експорту

Коли експорт завершиться, з'явиться діалогове вікно підсумку з кількістю експортованих фото та відео.

У меню **Файл** (File) застосунку ви також можете вибрати: - **Показати останній експорт у Finder** — відкриває папку призначення експорту у вікні Finder, щоб ви могли одразу переглянути експортовані файли. - **Показати останній журнал у Finder** — відкриває файл журналу останнього експорту. - **Надрукувати останній індекс повторно** — повторно друкує індекс з останнього експорту.

Безкоштовна версія та експорт без обмежень

Photo Library Export можна безкоштовно використовувати для експорту до **100 фото та відео за один запуск застосунку**. Щоразу, коли ви відкриваєте застосунок, лічильник скидається й ви можете безкоштовно експортувати ще 100 елементів.

Якщо потрібно експортувати більше, скористайтеся пунктом **Розблокувати без ліміту** — виберіть недорогу **Річну підписку** або **Разову покупку**. Обидва варіанти знімають обмеження в 100 елементів і дають змогу експортувати всю бібліотеку за один раз: підписка поновлюється щороку, доки ви її не скасуєте, а разова покупка не має терміну дії.

Щоб придбати або відновити попередню покупку: 1. Натисніть **«Розблокувати без ліміту»** внизу вікна застосунку. 2. У панелі, що з'явиться, обидва варіанти показані поруч із ціною. Натисніть **«Підписатися»** або **«Купити»**, чи **«Відновити покупки»**, якщо ви вже придбали необмежений експорт на цьому чи іншому Mac.

Якщо ви оформили підписку, її можна будь-коли змінити або скасувати кнопкою **«Керувати підпискою»** в тій самій панелі — вона відкриває налаштування вашого облікового запису App Store.

Відновити покупки можна також із рядка меню застосунку.

Поради та поширені запитання

Чи видалить застосунок мої фото? Ні. Photo Library Export лише *копіює* ваші фото та відео. Нічого у вашій фотобібліотеці чи на камері ніколи не видаляється й не змінюється.

Я запустив експорт двічі — чи будуть дублікати? Ні. Застосунок перевіряє, чи файл уже є в папці призначення, і пропускає його. Під час наступних запусків копіюються лише справді нові файли.

Що робить «Тестовий запуск»? Тестовий запуск імітує весь процес експорту, насправді не копіюючи жодного файлу. Це безпечний спосіб побачити, скільки елементів буде експортовано, і переглянути структуру папок — без жодного ризику.

Експорт повідомляє «Нові фото або відео не знайдено». Чому? Це означає, що всі фото, які відповідають вашим поточним фільтрам, уже експортовано до вибраної папки призначення. Змініть папку призначення, скоригуйте діапазон дат або спершу додайте нові фото до бібліотеки.

Моя камера підключена, але не з'являється у списку «Пристрій». Переконайтеся, що камера ввімкнена й перебуває у правильному режимі для передавання файлів (див. інструкцію до камери). Якщо вона все одно не з'являється, спробуйте від'єднати та знову під'єднати USB-кабель.

Що краще використовувати — «Експортувати оригінал» чи відредаговану версію? Для резервних копій ми рекомендуємо залишати опцію **«Експортувати оригінальні фото та відео»** ввімкненою. Так оригінальний файл зберігається точно таким, яким він вийшов з камери. Якщо вам потрібна версія із застосованими правками (кадрування, корекція кольору, фільтри), вимкніть цю опцію.

Які формати файлів підтримуються? Застосунок експортує файли в тому форматі, у якому вони зберігаються у вашій фотобібліотеці або на камері, — зокрема JPEG, HEIC, формати RAW (як-от CR2, ARW, NEF), MP4, MOV та інші.

Де зберігаються журнали експорту? Журнали експорту зберігаються автоматично. Найновіший можна відкрити з меню **Файл** застосунку, вибравши **«Показати останній журнал у Finder»**.

Якими мовами доступний застосунок? Photo Library Export локалізовано 14 мовами: англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською, нідерландською, польською, португальською (Португалія та Бразилія), російською, українською, гінді, японською та китайською (спрощеною). Застосунок автоматично використовує мовні налаштування вашої системи macOS.

*Зроблено в Нюрнберзі, Німеччина. Щоб отримати підтримку, скористайтеся посиланням **Контакт** унизу вікна застосунку.*
